

MáximaTech

Recursos Avançados

Manual de Uso

Versão 1.0

Elaborado por:Angelita Leite

Revisor por:Angelita Leite

Sumário

Sumário	1
A	1
Empresa	0
Sistema	1
Infraestrutura	1
Itens	1
Capitães	2
Compartilhar pedido ou orçamento por Whatsapp, Telegram, Gmail no Pedido de Venda	5
Android	5
Liberar	5
Permissão para o RCA	5
Como utilizar no Pedido de Venda Android	7
Fotos dos produtos no força de vendas	9
Instalação do Processador de Fotos	10
Forçar Processamento de Fotos no Server ou Processador de Fotos	15
maxProcessadorFotos para o Pedido de Venda	17
Processamento	18
Quantidade de venda mês dos últimos 12 meses	21
Crédito de Cliente	23
Limite do Cliente	24
Crédito do Cliente	26
Cartão de Crédito no Pedido de Venda	26
Acompanhando os pedidos que utilizaram Cartão de Crédito	29
Utilizando o Cartão de Crédito na APK do Pedido de Venda	31
Acompanhamento dos pedidos que utilizaram Cartão de Crédito	33
Envio de e-mail para notificação do Cartão de Crédito	36
Pré-Pedido	39
Geolocalização	45

Pedido Bonificado ou Itens Bonificados no Pedido de Venda	48
Vincular Pedido Bonificado TV5 a um Pedido Normal TV1	48
Gerar um pedido bonificado TV 5	51
Gerar um pedido normal com item bonificado	52
Chekin/Checkout no Pedido de Venda Android	55
Jornada	61
de	
Trabalho	
Rastreo de Vendedor no Pedido de Venda	68
Geolocalização	69
Check-in/Check-out	73
Ícones do Pedido de Venda	75

A Empresa

A Máxima Sistemas, hoje MáximaTech, foi fundada em Belo Horizonte no ano de 2009 pelo empresário Wagner Patrus, experiente executivo, que atua no segmento Atacadista Distribuidor há mais de 30 anos. Contribuindo para os resultados positivos de mais de **1.300 clientes** e de mais de **51.800 usuários**, a MáximaTech atende a **35% dos maiores atacadistas distribuidores do Brasil** com suas soluções específicas para a força de vendas, a gestão comercial, o trade marketing e a logística do atacado distribuidor.

O Sistema

Este manual irá tratar Aplicativo Pedido de Venda (APK), um aplicativo de vendas distribuído pela MáximaTech. O Pedido de Venda foi criado para que o vendedor de forma simples possa pesquisar os clientes, enviar orçamentos e pedidos de venda, acompanhar pedidos enviados para o ERP dentre outras funcionalidades.

Infraestrutura

O Aplicativo do Pedido de Venda se comunica diretamente com o banco de dados do ERP (**Enterprise Resource Planning** ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial).

Ao clicar na opção sincronização no Pedido de Venda é enviado as informações para o recurso chamado Servidor que fica instalado dentro do Servidor físico da empresa, o Servidor faz as tratativas dos dados, e os envia para o Banco de Dados da MáximaTech, que se comunica com o Banco de Dados do ERP.

Quando acontece alguma alteração no ERP, o Banco de Dados da MáximaTech verifica estas alterações e as grava no banco de dados MáximaTech, que espera a sincronização do aplicativo do Pedido de Venda, e envia estas informações para o aparelho de vendedor.

A sincronização é dividida em duas partes:

A primeira parte da sincronização envia e requisita as informações para o Servidor da MáximaTech;

Na segunda parte da sincronização o aplicativo Pedido de Venda, pega o arquivo gerado pelas informações novas enviadas pelo Servidor e atualiza as mesmas no aplicativo do Pedido de Vendas para serem utilizadas pelo usuário final.

Itens Capitães


- 1- Acesse a **área administrativa do Pedido de Venda**.
- 2- Clique na aba **Cadastro**.
- 3- Clique na opção **Cadastro de Itens Capitães**.



4- Clique no botão adicionar para criar a definição de itens capitães.




5- Na aba **Dados dos Itens Capitães** preencha o campo **Descrição** e clique no botão **Selecione** para definir a **Cor** que será listada os **Itens Capitães**. Então o sistema abre a janela com as opções de cores. Clique sobre a cor desejada clique no ícone **sair** (X) para gravar e fechar a janela.




6- Definida a **Descrição** e **Cor** clique na aba **Produtos** para inserir os itens que serão destacados como capitães.

No campo digite o código do produto e pressione a tecla **Enter** para localizar o item, a seguir clique no ícone Adicionar Produto para adicionar.



7- Caso seja preciso remover um produto da listagem de **Itens Capitães** clique no ícone **excluir**





8- Na aba **Filtros** selecione dentre as opções um ou mais **Ramos de atividade**. Concluído o cadastro clique no botão **Salvar**.



9- No aplicativo pedido de vendas **faça a comunicação** e inicie o pedido e na **aba tabela** veja se os produtos definidos como itens capitães estão na cor escolhida.



Compartilhar pedido ou orçamento por Whatsapp, Telegram, Gmail no Pedido de Venda Android

Liberação Permissão para o RCA


- 1- Acessar o **Portal Admin**.
- 2- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro de Usuários**.



- 3- Pesquise o **RCA**, selecione o mesmo e que em **Editar Usuário**.



4- Clique na aba **Permissões > Clientes > Carteira de Clientes / Confeção de Pedidos**, marque a opção **compartilhar pedidos/orçamento**, e clique em **Salvar**.



Parâmetro

- 1- Acesse o **Portal Admin**.
- 2- Clique na aba **Parâmetros do Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.



3- Deve ser configurado os parâmetros abaixo da seguinte forma para aparecer:


EXIBIR_CONTATO_REPRESENTANTE_LAYOUT_COMPARTILHADO -

Quando **Marcado**, ele irá exibir o campo Fone Representante com o telefone de contato do representante no layout do arquivo gerado para compartilhar o Pedido/Orçamento.

Como utilizar no Pedido de Venda Android

1- Acesse a APK do Pedido de Venda. 2-


Clique na opção **Pedidos**.



3- Pesquise e selecione um pedido ou orçamento, dê um clique longo em cima do pedido ou orçamento e selecione a opção **compartilhar**.



4- Escolha uma das opções de formato, e clique em **Gerar**.



5- Irá abrir as opções com o aplicativo disponíveis para compartilhar, selecione o que deseja compartilhar este Pedido ou Orçamento. Que irá buscar o aplicativo no celular para fazer o envio.

Feito isso, o pedido ou orçamento selecionado será enviado para o aplicativo selecionado, pode ser Whatsapp, Telegram, Gmail, ou seja, o aplicativo que estiver disponível no aparelho.

COD. 1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL
 CNPJ: 97539139153

Pedido no. 1.000.000.173
 No. Ped. Cliente: 1.000.000.173
 Data: 27/01/2020
 Impresso em 27/01/2020 17:32
 Status do Pedido: Pendente

Representante:
 COD. 10 - Angel
 FONE: 3616-2187
Fone Representante: 3616-2187

CACHOEIRINHA - GO
 Fax:
FONE: 7932055000

CLIENTE: 10 - THIAGO ALVES DE MELO CPF/CNPJ: 97539139153 FONE: 62 98458-2222
 END. COM: END. COM. CLL: 10 BAIRRO: BAIRRO COB. CLL: 10 ABADIANIA UF: GO CEP: 74000000

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	VL. UNIT ST	MARCA	UN	QTDE	VLB. DESC	%DESC	VLBU NT	TOTAL	COD.BARRAS
1	4	COM ST + 10% DE IPI + 90% DE REDUÇÃO	9,89	CONDOR	CK	5,00	0,00	0,00	118,89	395,45	4

FORM. PAGTO.	D - DINHEIRO										
COND. PAGTO:	99 - NEGOCIADO								VALOR TOTAL IPI:	50,00	
FRETE:	R								VALOR TOTAL ST:	49,45	
TRANSPORTADORA:	[NENHUMA]								TOTAL PRODUTOS:	599,45	
									TOTAL FRETE:	0,00	
									TOTAL GERAL:	599,45	

OBSERVAÇÃO:

Fotos dos produtos no força de vendas

Passos para o funcionamento do Processador de Fotos



Pasta dos Produtos

A pasta onde ficará os produtos será o diretório de pesquisa das imagens, esta pasta deve ficar em um local de rede acessível, sem restrições de leitura e gravação, os usuários de conexão ao servidor e de criação do Serviço do Windows devem ter permissão de Rede de leitura e gravação, deve ficar

em um servidor que não seja desligado. Este caminho de acesso a pasta das imagens também não poderá ter restrição de acesso. Caminho das fotos dos produtos

O caminho das fotos dos produtos, será composto de \\IP_Da_Pasta_De_Imagens\Nome_Pasta_Produto\Nome_Imagem_Produto, este caminho será salvo no campo de Diretório para Foto de Produto no cadastro do produto em seu ERP.

É recomendável que as imagens tenham as extensões JPEG, JPG ou PNG.

Importante!

Não existe um tamanho padrão para as imagens utilizadas na APK, neste caso a APK irá pegar a imagem gravada para este produto em seu ERP e fará o redimensionamento proporcional pra que fique em um tamanho adequado para a exibição da mesma.

Instalação do Processador de Fotos

Importante!

Para utilizar o processador de fotos antes de mais nada é necessário abrir uma solicitação junto a MáximaTech, para que o analista de suporte faça a instalação do produto e sua parametrização.

Hoje temos dois produtos para processar fotos, clique no botão para conhecer os nossos processadores de fotos:

O maxProcessadorFotos, que é o produto mais novo.



E o Máxima Processador.



Como irá aparecer na APK

Parâmetros que podem ser configurados, na opção **Portal Admin** → **Parâmetros do Sistema**:

CARREGAR_FOTOS_PRODUTO - Ao ser habilitado, a aplicação periodicamente irá verificar se existem imagens de produtos, e irá baixar as fotos de forma automática na APK;

REDIMENSIONAR_IMAGEM - Quando habilitado, redimensiona as imagens dos produtos maiores que 1024x768;

BAIXAR_FOTOSPROD_APENAS_WIFI - Configura se as fotos de produto na APK devem ser baixadas apenas se houver conexão com **WIFI** , por padrão esta opção fica desmarcada . (Funciona a partir da versão 17.17.40)





Para baixar as fotos o RCA ainda pode na APK clicar em Ferramentas depois ir à opção Processador de Fotos e clicar em Atualizar, caso precise excluir as as fotos da APK pode ser clicado na opção Limpar do Limpar fotos.



As imagens irão aparecer na pesquisa de produtos e também, ao iniciar um pedido na aba Tabelas.

Pesquisa de Produtos	Incluir novo Pedido
----------------------	---------------------

PEDIDO DE VENDA




	3 COM ST + 10% DE IPI Emb.: EMB. 1X24 Cód. Barras: 3 Cód. Fábrica: Num. Original: Marca: TOPZ	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 1.000 Est. Cont.:
	4 COM ST + 10% DE IPI + 90% DE REDUÇÃO Emb.: EMB. 1X24 Cód. Barras: 4 Cód. Fábrica: Num. Original: Marca: CONDOR	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 1.000 Est. Cont.:
	17 COM ST + 10% DE IPI - SEM MOTOR Emb.: KG Cód. Barras: 17 Cód. Fábrica: Num. Original: Marca: SENSODYNE	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 1.000 Est. Cont.:
	2 COM ST NORMAL Emb.: EMB. 1X24 Cód. Barras: 2 Cód. Fábrica: Num. Original: Marca: MONANGE	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 1.000 Est. Cont.:
	111 CREME PARA CABELO SKALA Emb.: EMB. 1X24 Cód. Barras: 111 Cód. Fábrica: Num. Original:	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 10.000 Est. Cont.: 1

TOTAL: 50 PRODUTOS

PEDIDO DE VENDA

CABEÇALHO TABELA MIX IDEAL SUGESTÃO


Código | Produto

	3 COM ST + 10% DE IPI Emb.: EMB. 1X24 Cód. Barras: 3 Cód. Fábrica: Num. Original: Marca: TOPZ	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 3.000 Est. Cont.:
	4 COM ST + 10% DE IPI + 90% DE REDUÇÃO Emb.: EMB. 1X24 Cód. Barras: 4 Cód. Fábrica: Num. Original: Marca: CONDOR	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 3.000 Est. Cont.:
	17 COM ST + 10% DE IPI - SEM MOTOR Emb.: KG Cód. Barras: 17 Cód. Fábrica: Num. Original: Marca: SENSODYNE	Und.: UN Preço: R\$1 Est.: 1.000 Est. Cont.:

TOTAL: 48 PRODUTOS

Importante

Caso utilize o ERP Winthor deve ser cadastrado informado o Diretório das imagens no campo Diretório para foto de produto conforme abaixo, no seguinte formato:
\\IpServidor\Winthor\diretorio\arquivo.JPG :



Observação: Para mais detalhes sobre recursos e **Rotinas do ERP** favor entrar em contato com a **Empresa responsável pelo seu ERP** ou acessar a documentação padrão dele.

A pasta das fotos deve estar compartilhada na rede para leitura e gravação, caso não esteja não será possível visualizar no Pedido de Vendas.

O tamanho padrão das imagens são as mesmas utilizadas em seu ERP, se utilizar o Winthor pode ser visto no artigo sobre o ERP Winthor [Como incluir uma imagem na rotina 203 - Cadastrar Produto?](#).


Configuração do Processador de Fotos do Pedido de Venda

Importante!

Para utilizar o processador de fotos inicialmente é necessário abrir uma solicitação junto a MáximaTech, para que o analista de suporte faça a instalação do produto e sua parametrização.

Depois da instalação do Processador de Fotos será necessário fazer a parametrização:

- 1- Acesse o **Portal Admin**.
- 2- Clique na aba **Parâmetros do Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.



- 3- Deve ser configurado os parâmetros abaixo da seguinte forma para aparecer:

CARREGAR_FOTOS_PRODUTO - Ao ser habilitado, a aplicação periodicamente irá verificar se existem imagens de produtos. Deve estar marcado;

DATETIME_FOTOS_PRODUTO - Registro do último processamento de fotos. É o momento utilizado para definir se o intervalo é maior que o definido no parâmetro. (Funciona a partir da versão 17.17.40). Irá ser preenchido com a Data pelo próprio Processador de Fotos;

ULTIMA_ATUALIZACAO_FOTOSPROD

LETRA_MAPEAMENTO_REDE - Caminho local onde será armazenado as fotos de cadastro de Cliente feito pelo RCA. Aqui deve ser colocado a letra do mapeamento feito na rede para as fotos do produto;

IMAGSEXTENSIONS - Padrão: ***.JPEG | *.PNG | *.BPM | *.JPG**. Será informado os padrões descritos para que sejam reconhecidos ao importar as fotos, apenas os padrões JPEG | *.PNG | *.BPM | *.JPG serão validos para uso;

INTERVALO_PROCESSAMENTO_FOTOS - Padrão: **3000**. Será informado o tempo em minutos para o próximo processamento das imagens pelo Processador de Fotos;

INTERVALO_PROCESSAMENTO_FOTOS_APK - Padrão: **600**. Será informado o tempo em minutos para o próximo envio de imagens para a APK do RCA;

INTERVALO_PROCESSAMENTO_FOTOS_SERVIDOR - Padrão: **3000**. Será informado o tempo em minutos para o próximo processamento das imagens pelo Processador de Fotos via Servidor do Pedido de Venda;

IP_SERVIDOR_FOTOS_PRODUTO - Letras. Será informado o IP onde se encontra o servidor das fotos dos produtos;


CAMINHO_DIRETORIO_FOTO_CLIENTE - O usuário poderá definir um caminho local ou de rede que possua permissões para escrita, por exemplo: **\10.62.38.93\Fotosdosclientes**;

STARTSERVICOFOTOSPRODUTOPROCESSADOR - Habilita o processamento de fotos no Processador - Padrão 'S' (Funciona a partir da versão 17.17.40). Deve estar **marcado**;

STARTSERVICOFOTOSPRODUTOSERVER - Habilita o processamento de fotos no Server - Padrão 'S' (Funciona a partir da versão 17.17.40). Deve estar **marcado**.

4 - Após a Parametrização, será criado o serviço do Processador de Fotos no Serviços do Windows, o usuário de criação deste serviço precisa ter acesso de leitura e escrita na rede, caso seja necessário colocar o serviço para iniciar em console, o usuário logado também precisa ter permissão de leitura e escrita na rede.

5 - O Serviço do Processador de Fotos precisa ser configurado no Serviço no Windows, e deve-se configurar para que ele consiga reiniciar, caso tenha falhas.




Forçar Processamento de Fotos no Server ou Processador de Fotos

- 1- Acesse a **área administrativa** do **Pedido de Venda**.
- 2- Clique na aba **Configurações Gerais**.
- 3- Clique na opção **Fotos de Produtos**, e depois no botão **Atualizar fotos de produtos agora**.



Após fazer isso, será iniciado o processamento de imagens e trará a mensagem de confirmação, conforme imagem abaixo.



O tempo para o fim do processamento depende da quantidade de arquivos que o ERP tem para ser processado e atualizado.

maxProcessadorFotos para o Pedido de Venda

Importante!

Para utilizar o processador de fotos antes de mais nada é necessário abrir uma solicitação junto a MáximaTech, para que o analista de suporte faça a instalação do produto e sua parametrização.

Antes de começar a trabalhar com envio de fotos para o Pedido de Venda APK, deve-se atentar para algumas validações, e assim garantir que todas as imagens de produtos liberados para o força de venda possam ser carregadas e visualizadas em seus aparelhos:

Antes de instalar o maxProcessadorFotos é necessário instalar ou atualizar o Dot Net Framework para a versão 4.7.2 para Windows (esta atualização pode ser encontrada no link <https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net472> , fornecido pela Microsoft);

Para **Windows 8.1** e **Server 2012 R2** será necessário fazer a atualização correspondente ao KB2919355 (esta atualização é fornecido pelo próprio Microsoft e pode ser encontrado no link <https://support.microsoft.com/pt-br/help/2919355/windows-rt-8-1-windows-8-1-and-windows-server-2012-r2-update-april-2015>);

O caminho referente a cada imagem deve estar válido, ou seja, deve ser acessível pelo sistema. **Não será permitido** o uso dos caracteres no nome da imagem, abaixo a lista de caracteres que podem impedir que as fotos sejam enviadas para o aparelho do RCA:

/|<>*:?

' ' (espaço)

\t TAB

\n new line (quebra de linha)

\r retono de carro (volta os cursos para o início da linha)

\f avanço de página Importante!

O processo de envio das imagens dos produtos será interrompido caso seja encontrado algum dos caracteres acima, a foto esteja inválida ou inacessível.

As fotos **não** podem estar com status de **arquivo morto**.

Unidade mapeada:

O caminho deve, obrigatoriamente, iniciar-se por "\\\" seguido do IP do local, nome da pasta onde se encontram as imagens, e subpastas caso existam.

O usuário informado para a criação do Serviço do maxProcessadorFotos e o usuário utilizado para colocar o maxProcessadorFotos em console, devem ter permissão de rede para leitura e gravação obrigatoriamente.

A aplicação deverá ficar dentro da pasta padrão **Pedido de Venda** já criada pelo Instalador. Seu nome deverá ser **maxProcessador** para que seja visualmente fácil diferenciar do seu predecessor Processador de Fotos.

Parâmetros validados:

Somente serão validados os parâmetros:

DATETIME_FOTOS_PRODUTO e INTERVALO_PROCESSAMENTO_FOTOS_SERVIDOR.

O maxProcessadorFotos é a atualização do Máxima Processador de Fotos e tem por finalidade disponibilizar fotos utilizadas no ERP do cliente no ambiente S3 AWS para posterior utilização das aplicações mobile.

O maxProcessadorFotos, assim como seu antecessor, pode ser executado tanto em console quanto em serviço:

Console: quando o aplicativo for aberto no ambiente console do Windows (conhecido geralmente como CMD do Windows);

Serviço: quando é iniciado de forma automática no Serviço do Windows.

No início do processamento são validados os seguintes pontos:

Testa se o banco está acessível, ou seja, se as configurações informadas no arquivo config estão corretas;

Valida se os parâmetros obrigatórios estão cadastrados no banco;

Se a data do último processamento está válida para um novo processamento.

Processamento

Obtenção das fotos

O processamento inicia-se obtendo uma lista das fotos que estão no ERP e na AWS (liberadas para a APK do Pedido de Venda).

ERP:

Será feita consulta no banco de dados onde se encontra os produtos obedecendo os seguintes critérios:

- Campo path da imagem não pode ser nulo/vazio;
- Campo que informa data de exclusão deve ser nulo/vazio;
- O produto deve ser do tipo revenda;
- O produto deve estar configurado para enviar para o força de vendas.

Observação: Sempre que é iniciado o serviço do maxProcessadorFotos, será feita a validação se o arquivo de configuração está acessível. Caso não esteja será informado por meio de mensagem e log. Uma nova tentativa será feita após 3 minutos.

AWS

Consulta o código do cliente no banco de dados e o compara no repositório da AWS , para que seja validado se o arquivo já existe ou está desatualizado.

Exclusão de fotos

O processo de exclusão das fotos será feito em 2 partes:

De posse das listas (fotos válidas no ERP e fotos encontradas na AWS) será feita uma comparação. Se a foto encontrada na AWS não estiver na lista de fotos válidas no ERP, então será incluída na lista de fotos a serem excluídas.

Depois de validadas as fotos a serem excluídas do repositório AWS será enviado o comando de exclusão uma a uma.

Análise de fotos a serem carregadas.


O processo de upload das fotos também será feito em 2 partes:

De posse das listas (fotos válidas no ERP e fotos encontradas na AWS) será feita uma comparação. Se a foto cadastrada no ERP não estiver na lista de fotos encontradas no repositório AWS, então será incluída na lista de fotos para upload.

Depois de validadas as fotos a serem carregadas para o repositório AWS será enviado o comando de upload uma a uma.

Observação:

Caso exista muitas fotos com problemas de permissão e/ou não encontradas é possível que a aplicação, pare e seja necessário reiniciá-la manualmente. Para normalizar essa situação é preciso configurar corretamente o path das fotos que se encontram no banco do ERP. Neste caso sempre que for cadastrado o Serviço no Windows, deve-se configurar para que ele consiga reiniciar, caso tenha falhas.



Upload das fotos

Se a lista de fotos a serem carregadas não tiver nenhuma foto, então será informado via mensagem (no modo console) e log (em modo serviço, este log é gerado na pasta do maxProcessadorFotos). Caso contrário, o processo de carregamento será iniciado. A lista será percorrida e uma mensagem e log serão emitidos para cada arquivo carregado com sucesso. Durante o processo de upload é possível que haja erro, se houver, tanto mensagem quanto log serão gerados.

O processo será suspenso por 3 minutos e após isso uma nova tentativa será efetuada.

Após ser feito upload de todas os arquivos será gravado a data do dia em que foi executado (corrente, corrente).

A aplicação entrará em modo de suspensão pelo tempo relativo cadastrado no parâmetro **"INTERVALO_PROCESSAMENTO_FOTOS_SERVIDOR"**.

Quantidade de venda mês dos últimos 12 meses


Importante

Possuir versão 17.60 ou superior do aplicativo Pedido de Venda.

Será emitido a quantidade de venda faturada para o Cliente informado no Cabeçalho do pedido, para o produto selecionado.

Para parametrizar esta funcionalidade no Pedido de Venda Android siga os passos abaixo:

- 1- Acessar o **Portal Admin**.
- 2- Clique na aba **Parâmetros do Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.



- 3- Deve ser configurado os parâmetros abaixo da seguinte forma para aparecer:

NUNCA_EXIBIR_QUANTIDADE_VENDA_MES - Oculta a opção de Quantidade vendida por mês na listagem de produtos, sendo que assim ela não pode ser vista pelos RCA - Tem que estar **desmarcado**;

SEMPRE_EXIBIR_QUANTIDADE_VENDA_MES - Quando setado como 'S' sempre irá mostrar a quantidade vendida no mês dos produtos. Deve estar **marcado**;

EXIBIR_VENDA_MES - Habilita a exibição das informações do histórico de vendas - tem que estar **marcado**;

GERAR_DADOS_QTDEPRODVENDA - Habilita alimentar a tabela de quantidade vendida mês - Tem que estar **marcado**.

Observação: Caso queira ocultar deve ser parametrizado da seguinte maneira:

NUNCA_EXIBIR_QUANTIDADE_VENDA_MES - Oculta a opção de Quantidade vendida por mês na listagem de produtos, sendo que assim ela não pode ser vista pelos RCA - Tem que estar **marcado**;

SEMPRE_EXIBIR_QUANTIDADE_VENDA_MES - Quando setado como 'S' sempre irá mostrar a quantidade vendida no mês dos produtos. Deve estar **desmarcado**;

EXIBIR_VENDA_MES - Habilita a exibição das informações do histórico de vendas - tem que estar **desmarcado**;

GERAR_DADOS_QTDEPRODVENDA - Habilita alimentar a tabela de quantidade vendida mês - Tem que estar **desmarcado**

Importante!

Nas versões anteriores a versão 20 da APK os parâmetros abaixo são validados então devem estar configurados no ambiente do cliente conforme acima, a partir da versão 20 da APK será validado apenas o parâmetro EXIBIR_VENDA_MES:

NUNCA_EXIBIR_QUANTIDADE_VENDA_MES - Oculta a opção de Quantidade vendida por mês na listagem de produtos, sendo que assim ela não pode ser vista pelos RCA.

SEMPRE_EXIBIR_QUANTIDADE_VENDA_MES - Quando setado como 'S' sempre irá mostrar a quantidade vendida no mês dos produtos.

Já o parâmetro GERAR_DADOS_QTDEPRODVENDA ao ser marcado irá gerar as vendas dos últimos 12 meses, é um parâmetro que trabalha junto com a

JOB_GERAR_QTDEPRODVENDA e precisa ser executada para fazer a geração.

Ao iniciar pedido pelo app Android, na aba Tabela, o sistema exibirá uma tarja abaixo da linha do produto com seus dados de venda.



Observação: Os dados são gerados uma vez no dia na execução das JOBs no banco de dados.

Para as configurações aparecerem para o RCA ele precisa fazer a Sincronização.

Crédito de Cliente

Neste documento iremos abordar os campos de Limite do Cliente e Crédito do Cliente. Estes campos estão disponíveis ao iniciar um Pedido de Venda, na APK, aba Cabeçalho.




Limite do Cliente

- **Lim. Cliente** - o limite de crédito do cliente para venda.
- **Lim. Disponível** - é o quanto ele tem disponível para o pedido.

O Limite de Crédito do Cliente, é um recurso utilizado para a venda, este processo é todo parametrizado no **ERP Winthor**.

O Pedido de Venda, está preparado para trabalhar com este limite e validar a parametrização necessário para o processo. Ao fazer a Comunicação (Sincronização), o Pedido de Venda, irá pegar o valor do Limite de Crédito do Cliente, e trazer na aba Cabeçalho do pedido de venda.

Sempre que for feito um Pedido, o valor do pedido será retirado do Lim. Disponível, este campo poderá ser utilizado no ERP para definir a posição que o pedido irá cair no **ERP Winthor** ou ser o pedido não será salvo no mesmo.



Parametrização

Pedido de Venda

BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE - Marcando como S esse parâmetro vai validar o limite de crédito do cliente em conjunto com os parâmetros da rotina 132 do ERP Winthor **BLOQPEDLIMCRED** e **CON_ACEITAVENDABLOQ**.

ERP Winthor Rotina 132

CON_ACEITAVENDABLOQ - 1429 - Aceitar pedido de venda Bloqueado - Indica se aceita pedidos de venda bloqueados. Se Sim, irá fazer com que pedidos com alguma ressalva entrem bloqueados no Winthor. Se Não, fará com que o pedido seja rejeitado pelo Winthor, não será gravado.

BLOQPEDLIMCRED - 2697 - Bloquear pedidos com valor acima do limite de crédito do cliente no FV - Caso o valor do pedido vindo do Força de Vendas, seja superior ao valor de limite de crédito. Este parâmetro é independente do 1429, e trata de forma separada os assuntos relacionados a clientes bloqueados dos sem limite de crédito ou com limite insuficiente.

USABNFLIMITECREDITO - Quando marcado como S, irá incluir as cobranças: **BNF, BNFT, BNTR, BNFR e BNRP** na validação de crédito de cliente.

CON_SOMACREDITOCLIPRINCIPAL- Serve para determinar se vai somar o limite e crédito dos clientes que fazem do mesmo grupo.

Importante!

*O parâmetro **CON_SOMACREDITOCLIPRINCIPAL**, irá interferir na forma de cálculo que será feita para o cliente quando for executada a **JOB_JOB_CLIENT_LIMITE**, neste caso quando o mesmo está **marcado** irá somar o limite e crédito dos clientes que fazem do mesmo grupo.*

Como irá ser feita a validação:

Se o parâmetro **BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE** estiver como S, segue a seguinte validação: 1 - E se parâmetro **CON_ACEITAVENDABLOQ** - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como S o pedido é salvo no aparelho; 2 - E se parâmetro **CON_ACEITAVENDABLOQ** - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro **BLOQPEDLIMCRED** estiver como S não deixa salvar o pedido; 3 - E se parâmetro **CON_ACEITAVENDABLOQ** - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro **BLOQPEDLIMCRED** estiver como N deixa salvar o pedido.

Observação: Nesta situação o pedido sempre será barrado no server.

*Se o parâmetro **BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE** estiver como N ou não tiver o no sistema, segue a seguinte validação:*

-
- 1 - E se parâmetro **CON_ACEITAVENDABLOQ**- Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como S o pedido é salvo no aparelho e enviado com sucesso;
 - 2 - E se parâmetro **CON_ACEITAVENDABLOQ** - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro **BLOQPEDLIMCRED** estiver como S deixa salvar o

pedido e entra como bloqueado no Winthor; 3 - E se parâmetro **CON_ACEITAVENDABLOQ** - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro **BLOQPEDLIMCRED** estiver como N não deixa salvar o pedido.

Crédito do Cliente

Crédito do Cliente, será preenchido quando existir devolução do cliente. Este valor na APK será para visualização, mas o poderá ser utilizada no ERP Winthor para dar desconto nas parcelas geradas.

Para que o Vendedor/RCA tenha permissão de visualizar este campo, no **Portal Admin** → **Cadastro** → **Cadastro de Usuários**, a opção **Ocultar Campo Crédito do Cliente** – Marcada oculta a visualização do crédito do cliente no **Pedido de Venda**, na emissão do pedido na aba **Cabeçalho**. Lembrando que **Crédito do Cliente** é diferente de **Limite do Cliente**.

Cartão de Crédito no Pedido de Venda

Antes de habilitar o recurso do cartão de crédito, é necessário seguir alguns critérios:

A empresa que utiliza o Pedido de Venda, e tem interesse de utilizar o Cartão de Crédito deve entrar em contato com a Cielo, abrir o processo de autorização de uso do Cartão de Crédito, e receber a autorização e a chave de uso, para iniciar o uso do cartão de crédito;

Importante!

Ao entrar em contato com a Cielo deve ser pedido para ser gerado o MerchantId e MerchantKey e para o tipo de venda e-commerce.

Hoje só é validado a financeira Cielo para uso do Cartão de Crédito;

No ERP, é obrigatório ser criado um tipo de cobrando, tipo Cartão de Crédito, onde deve ser preenchido todas as informações sobre a forma de cobrança cartão de crédito para geração de faturamento TEF, como também os dados necessários sobre a quitação dos títulos;

Este recurso está disponível nas últimas versões da 20 de APK, Server e Portal Admin.

Importante!

É muito importante fazer a parametrização do E-mail, pois neste caso sempre que o status do pedido estiver divergente com o status de liberação da Cielo, os responsáveis irão receber e-mails de avisos para regularizar a situação do status junto a Cielo ou no ERP para ajustar o pedido de venda.

Exemplos:

Pedido Cancelado no ERP e Pré Autorização liberada na Cielo


Pedido Faturado no ERP e Autorização Cancelada na Cielo

Esses casos devem ser verificados diretamente com a Cielo ou em seu ERP

A forma de pagamento com Cartão de Crédito é um trabalho em conjunto com o Pedido de Venda (APK, Server e Portal Admin), ERP e a Cielo. Ou seja, a APK recebe os dados do pedido e do cartão que será utilizado, envia para o server onde ele faz uma requisição de reserva do valor para ficar pré autorizado, o pedido é enviado para o ERP e ao ser faturado o mesmo faz a confirmação do uso do valor reservado.

No Portal Admin, poderá ser consultado os pedidos que utilizaram cartão de crédito, e o status de como está o andamento do cartão.

Abaixo o fluxo do cartão de crédito, clique na opção desejada para ter acesso as informações de cada parte do processo:



Para que o processo do cartão de crédito seja utilizado da melhor maneira, é preciso seguir todos os passos acima.

1º - Parametrização Inicial: Será feita a parametrização para que o processo de Cartão de Crédito possa ser utilizado e visto na APK pelo Vendedor;

2º - Uso na APK: Será mostrado como é feito o preenchimento dos dados do cartão para o Pedido de Venda;

3º - Relatórios e Acompanhamentos: Terá as informações do andamento da aprovação do valor requisitado para a operadora do Cartão de crédito;

4º Cadastro de E-mails de Acompanhamento: O cadastro do e-mail é muito importante para que o Vendedor, Cliente e Financeiro da Empresa, receba as notificações de Criação, e Status da **Situação de Autorização** do pagamento.

Resumo e Orientações:

A forma de cobrança Cartão de Crédito, só será utilizada para o tipo de venda Normal; A

Cobrança tem que ser do tipo cartão de crédito no ERP;

Ao realizar a venda, é feita uma pré-autorização no valor do pedido, junto com a CIELO;

A pré autorização tem um prazo de validade definido pelo parâmetro

PRAZO_EXPIRACAO_AUTORIZACAO;

Quando o pedido é faturado, é feita a autorização no valor do pedido (ou abaixo, em casos de cortes ou redução do preço);

Caso o pedido seja cancelado, antes de ser faturado, a pré autorização é estornada;

Caso o pedido contenha produtos de peso variável, que possa aumentar o valor atendido do pedido depois que foi enviado para o ERP, **o valor a mais**, não é acrescido, pois não contempla uma margem definida para lançar a mais do valor do pedido. Neste caso pode ser feito o cancelamento manual do valor pré-autorizado pela Cielo, e lançar novamente no ERP, ou o valor a mais ser pago pelo cliente em outra transação de cartão ou gerar outra forma de pagamento com este valor excedente, essas alternativas todas serão tratadas no ERP pelo Cliente;


Não existe cancelamento de autorização, quando o pedido é cancelado depois de faturado, assim é necessário o cliente (neste caso nosso cliente) entre em contato com a Cielo para fazer o cancelamento manualmente;

Acompanhando os pedidos que utilizaram Cartão de Crédito

Importante!

Antes de iniciar a parametrização, é necessário ter em mãos os dados de Autorização de Uso do Cartão de Crédito e Chave de Uso, estes dados devem ser informados diretamente pela Cielo, para isso, é necessário abrir uma requisição de uso junto a Cielo e esperar a liberação. Esta requisição é feita pela Empresa que irá usar o recurso do Cartão de Crédito.

Para fazer a parametrização inicial acesso o **Portal Admin** com um usuário Administrador, e clique em **Parâmetros do Sistema**.



Deve ser configurados os parâmetros:

PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO - Habilitar venda por cartão de crédito. Parâmetro por Usuário. Versão Mínima 20 do portal Admin/Server/APK;

CIELO_MERCHANT_ID - Necessário para usar venda com cartão de crédito. Possui vínculo com parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Este dado deve ser pedido junto a Cielo;

CIELO_MODO_HOMOLOGACAO - Habilita o modo de homologação de venda com cartão de crédito. Deve ser preenchido de acordo com o momento em que o processo se encontra, se está em homologação ou produção;

CIELO_MERCHANT_KEY - Necessário para usar venda com cartão de crédito. Possui vínculo com parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Este dado deve ser pedido junto a Cielo;

PRAZO_EXPIRACAO_AUTORIZACAO - Defini o prazo de expiração da autorização da venda no cartão de crédito. Vinculado ao parâmetro: PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Deve ser definido em dias, quanto tempo a pré autorização irá expirar para uso;

ENVIAR_NOTIFICACAO_PREAUTORIZACAO - Usado para enviar e-mail nos casos de alteração no cartão. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio;

COPIAR_RCA_ENVIO_EMAIL_AUTOMATICO - Parâmetro que informa se deve ou não copiar o RCA no envio de e-mail automático. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio.

Ao habilitar os parâmetros acima, e feito a configuração da Cobrança no ERP do Cartão de Crédito, na APK quando iniciar um pedido, na aba Cabeçalho, campo cobrança, deve ser selecionado a cobrança tipo Cartão de Crédito (ou a cobrança cadastro no ERP configurada como Cartão de Crédito).

Antes de liberar o uso do cartão, ainda deve ser liberado a permissão de uso o tipo de cobrança para os Vendedores/RCA's que irão utilizar o recurso, para isso siga o processo abaixo:

1- Acessar o **Portal Admin**.

2- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro de Usuários**.




3- Pesquise o **RCA**, selecione o mesmo e que em **Editar Usuário**.



Observação

Se trabalhar com perfis, seguir para **Cadastros**, depois **Cadastro de Perfis**, e seguir os mesmos passos.

4- Clique na aba **Permissões** > **Selecione o acesso aos Dados** > **Código de Cobrança**, marque a(s) cobrança(s), que serão utilizadas pelo Vendedor/RCA.




5- Clique em **Salvar**.

6- Para as configurações aparecerem para o **RCA** ele precisa fazer a **Sincronização**.


Utilizando o Cartão de Crédito na APK do Pedido de Venda

Ao habilitar os parâmetros para uso do Cartão de Crédito no Portal Admin, e feito a configuração da Cobrança no ERP do Cartão de Crédito, na APK quando iniciar um pedido, na aba Cabeçalho já irá aparecer a opção de informar o número do cartão quando utilizado o tipo de cobrança Cartão de Crédito.

1 - Na aba **Cabeçalho** selecione no campo **cobrança**, o tipo de cobrança **Cartão de Crédito** (ou a cobrança cadastro no ERP configurada como Cartão de Crédito).



2 - Ao selecionar o tipo de cobrança, uma cobrança que está cadastrada no ERP

como Cartão de Crédito, no lado direito irá aparecer a opção de configuração  , para ser inserido os dados do cartão, clique nesta opção.



3 - Será aberta a tela para ser preenchido os dados do Cartão do Cliente.

Com os campos obrigatórios de preenchimento:

Número do Cartão: Este campo pode ser preenchido de forma manual, ou clicando na câmera, assim o sistema irá utilizar a câmera do celular/tablet e capturar o número do cartão, este campo ao ser preenchido ele valida se o número informado é válido ou não;

Nome do Titular: Campo para ser preenchido de forma manual;

Data Exp.: É a data de validade do cartão que será utilizado para a compra, campo preenchido de forma manual;



CVC: É o código verificador do cartão do cliente, campo preenchido de forma manual;



Número de parcelas: Este campo irá validar o número de parcelas informados no campo Plano de Pagamento, ele irá pegar automaticamente, do cadastro do plano de pagamento a quantidade de parcelas, o campo poderá ser alterado de forma manual, mas irá validar se foi digitado a quantidade de parcelas maior do que o plano permite, assim não deixará salvar caso exceda a mesma.

4 - A parte de digitação de pedido, é segue o mesmo processo já feito nos pedidos com outras formas de pagamento.

5 - Ao salvar o pedido será o mesmo será enviado para o Server do Pedido de Venda, onde irá fazer as validações e gerar uma requisição de autorização de crédito para a operadora Cielo, e o valor irá ficar provisionado para uso até que o pedido seja aprovado pelo ERP ou até a data de expiração de autorização cadastrado no parâmetro

PRAZO_EXPIRACAO_AUTORIZACAO.

Acompanhamento dos pedidos que utilizaram Cartão de Crédito

No portal Admin, poderá ser feito o acompanhamento dos pedidos que foram incluídos utilizando o cartão de crédito, este recurso está disponível no menu **Consultas > Consultar Pedidos com cobrança Cartão de Crédito.**



1 - Preencha os filtros conforme necessário para a pesquisa. E clique em pesquisar, o campo de Período é obrigatório de preenchimento.

2 - Ao clicar em pesquisar será emitido os dados dos pedidos feitos com cartão de crédito e o status do mesmo.

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Consultar Pedidos com cobrança Cartão de Crédito
Permite ao usuário consultar os Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Você está navegando em: Consulta Pedidos Cartão de Crédito ► Listagem dos pedidos cobrança Cartão de Crédito

	N° Pedido	Data do pedido	Cliente	RCA	Valor do Pedido	Autorização / efetivação	Situação do Pedido
<input type="checkbox"/>	123	01/01/0001	SIMPLES NACIONAL	Angel	200,00	0,00	Outros
<input type="checkbox"/>	456	01/01/0001	SIMPLES NACIONAL	Angel	300,00	300,00	Outros

Exportar XLS Exportar DOC Exportar CSV 1

Estornar Pré-Autorização

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Consultar Pedidos com cobrança Cartão de Crédito
Permite ao usuário consultar os Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Você está navegando em: Consulta Pedidos Cartão de Crédito ► Listagem dos pedidos cobrança Cartão de Crédito

Autorização / efetivação	Situação do Pedido	Situação da autorização	N° Parcelas	ID do Pedido (ID)	NSU	Cód. Autorização	Data da expiração
0,00	Outros	Pré-autorizada	3	1	1		30/09/2019
00,00	Outros	Efetivada	5	2			02/09/2019

Exportar XLS Exportar DOC Exportar CSV 1

Estornar Pré-Autorização

3 - Dentro da consulta poderá ser visto os campos:

Nº do Pedido: Número gerado para o pedido;

Data do Pedido: Data do do pedido, caso tenha sido faturado virá a data do faturamento;

Cliente: Nome do Cliente;

RCA: Nome do Vendedor ou RCA que fez o pedido de venda;

Valor do Pedido: Valor do Pedido;

Autorização/efetivação: Valor enviado para a Cielo para a autorização de pagamento;

Situação do Pedido: é a posição do pedido dentro do ERP (Montado, Liberado, Faturado);

Situação da autorização: este campo se refere ao status da autorização da liberação do valor pela Cielo e poderá vir preenchido de três formas:

Pré-autorizada: quando foi feito o pedido, mas ainda não foi faturado;

Efetivada: quando o pedido já foi faturado assim já foi enviado para a Cielo confirmar o valor da pré autorização para fazer o pagamento para a empresa;

Cancelada: quando o pedido foi cancelado e o valor da pré autorização foi estornado para a Cielo.

Nº Parcelas: número de parcelas informadas no ato da compra na APK;

ID do Pedido (ID): é um sequencial interno do número do pedido;

NSU: Número Sequencial Único, é o Identificador da operadora de cartão;

Cód. Autenticação: é o código de autenticação gerado pela operadora;

Data da expiração: é a data limite para ser alterado dados do pedido/pré autorização, depois desta data não pode ser feito o estorno ou cancelamento da pré autorização.

4 - Ainda nesta tela, pode ser feito o estorno da pré autorização do cartão de crédito de forma manual, para isso, selecione o pedido, neste caso clicando na caixa de seleção que fica a esquerda do **Nº do Pedido** e clique no botão Estornar Pré Autorização.

Ao fazer o estorno de pré-autorização, não será possível reenviar a autorização, só fazendo um novo pedido na APK;

Caso seja feito o estorno da pré-autorização e o pedido ainda estiver ativo, o mesmo deve ser cancelado de forma manual, visto que este processo não é para cancelar o pedido, e sim apenas a pré-autorização;

Este recurso deve ser utilizado quando o ERP cancelar o pedido e não atualizar o Status da Pré-Autorização para cancelado.

5 - Na parte inferior direita do resultado da pesquisa, poderá ser feita a exportação dos dados impressos, clicando nas opções exportar XLS, Exportar DOC ou Exportar CSV 1.

Envio de e-mail para notificação do Cartão de Crédito

Para trabalhar com envio de e-mail, os parâmetros abaixo devem estar configurados conforme artigo [Como parametrizar o cartão de crédito no portal Admin?](#).

ENVIAR_NOTIFICACAO_PREAUTORIZACAO - Usado para enviar e-mail nos casos de alteração no cartão. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio;

COPIAR_RCA_ENVIO_EMAIL_AUTOMATICO - Parâmetro que informa se deve ou não copiar o RCA no envio de e-mail automático. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio.

Para fazer o envio de e-mail do Cartão de Crédito, deve ser cadastrado no **Portal Admin, aba**

Cadastro > Cadastro de grupos de email, os e-mails que irão receber as notificações de criação de pedido com **tipo de Cobrança** Cartão de Crédito, e as mudanças de Status da liberação da Cielo em reação ao status da **Situação de Autorização** do pagamento.


O envio das notificações de e-mail poderão ser, *e-mail do cliente* e o *e-mail do vendedor*, onde o e-mail do cliente será o mesmo cadastrado no cadastro do cliente do ERP, e o e-mail do vendedor que será informado no cadastro de grupos de e-mail que iremos demonstrar abaixo, o mesmo poderá ser preenchido de forma dinâmica para o respectivo cliente e vendedor.

A lista de transmissão de e-mail deve ser definida para cada ação/notificação (pré autorização, cancelamento e efetivação).


1 - Ao acessar **aba Cadastro > Cadastro de grupos de email**, clique em Adicionar.



2 - Será aberto a tela de cadastro de grupos de e-mail, na aba Dados do grupo de e-mail, coloque a descrição deste item, e marque quem irá receber o e-mail, no caso Vendedor e/ou cliente, siga para a aba e-mail.



3 - Na aba e-mail cadastre os e-mails que irão receber esta notificação, neste caso é recomendável colocar o e-mail do financeiro da empresa para que sempre que um pedido for passado a mesma fique ciente deste pedido, coloque o e-mail do vendedor, lembrando que o e-mail do cliente é gerado de forma automática do seu cadastro dentro do ERP.



4 - Por fim na aba Vínculo Tipo de E-mail, selecione os tipos de e-mail que este grupo irá receber, pode ser selecionado entre **Cancelamento**, **Pré-autorizado** e **Efetivação**.




Ao final do processo clique em Salvar.

Importante!


Pode ser cadastrado mais de um grupo de e-mail, para fazer configurações diferentes entre os e-mails que serão enviados.

5 - Depois de cadastrado os grupos, na **aba Configurações** cadastre o conteúdo que o e-mail irá enviar para cada situação:



Nesta opção cadastre o corpo de e-mail que será recebido ao ser utilizado a opção de cartão de crédito, abaixo uma orientação de como pode ser feito, no campo Campos dinâmicos poderá ser adicionado o N^o do Pedido, Nome do RCA, Data do Pedido e o Status do Pedido.

N^o do Pedido
 Nome do RCA
 Data do Pedido
 Status do Pedido



6 - Após fazer os cadastros clique em **Salvar**.

Pré-Pedido

Com este processo, pode ser montado um conjunto de produtos para incentivar as vendas do seu RCA, com a sugestão de um grupo de produtos e quantidades para serem vendidos e movimentar o estoque estas mercadorias.

Parâmetros do Pré Pedido cadastrados no Parâmetros do Sistema:

UTILIZA_PRE_PEDIDO - Utiliza Pre Pedido - Deve estar marcado;

ORDENA_COR_PREPEDIDO - Afim de não trazer o Pop-up e trazer os itens do pré pedido na aba tabela em primeiro na listagem - Deve ser marcado quando for utilizado a opção **Ordenar itens de acordo com pré pedido** do cadastro do Pré Pedido e usará as cores cadastradas no pré pedido para identificar os produtos.

EDITA_QUANTIDADE_PRE_PEDIDO - Quando habilitado, na inclusão de itens no cadastro do pré-pedido é possível informar a quantidade de produto que deverá ser incluído no pedido.

EDITA_PRODUTOS_PRE_PEDIDO - Quando habilitado, ao a inclusão dos itens do pré pedido, não será mais obrigatória, caso desmarcado a inclusão de todos os itens do pré-pedido é obrigatória (não sendo possível desmarcar algum item).

CANCELA_PRE_PEDIDO - Se estiver habilitado, é possível cancelar o pré-pedido, ou seja, iniciar o pedido sem a necessidade de inserir o pré-pedido.

INFORMAR_MOTIVONAOVENDA_PREPEDIDO - Permite informar o motivo de não venda do pré-pedido.

CON_UTILIZAPCUSURFORNE - Utilizar restrição de fornecedores por RCA, este parâmetro é nativo do ERP Winthor, quando se utiliza o processo de pré-pedido será verificado se existem restrição de itens por fornecedor, ou seja, na aplicação somente aparecerão no pré-pedido os produtos que o RCA tem vínculo ao fornecedor no ERP Winthor.

Cadastrar Produtos para Pré-Pedido no Módulo Administrador:

1- Acessar o **Portal Admin**.

2- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro Produtos para Pré-Pedido**.



3- Clique no botão **Adicionar** para criar o **Pré-Pedido**.



4- Na aba **Dados do Pré-Pedido** preencha os campos:

Cód. do Pré-Pedido - O código ele é de preenchimento automático;

Descrição - Informe um nome para a lista;

Data de Início e Data Final - Defina período de vigência da lista;

Supervisor - Selecione uma ou mais equipes para ter acesso a lista. Pode ser marcada a opção

Selecionar Todos;

Filial - Marque as filiais que terão acesso a lista. Pode ser marcada a opção **Selecionar Todos;**

Ramo de Atividade - Somente os ramos de atividade marcado terão acesso a lista. Pode ser marcada a opção **Selecionar Todos;**

Região - Somente as regiões marcadas terão acesso a lista. Pode ser marcada a opção

Selecionar Todos;

Cor - Esta cor será utilizada para sinalizar os produtos que possuem este cadastro de Pré pedido, a cor será aplicada quando a opção **ordenar itens de acordo com pré pedido**, estiver marcada. E o parâmetro ORDENA_COR_PREPEDITO (A fim de não trazer o Pop-up e trazer os itens do pré-pedido na aba tabela em primeiro na listagem) estiver marcado na aba Parâmetros do Sistema.

Ordenar itens de acordo com pré pedido - Com essa opção marcada, não será validado o campo Quantidade do item.

Agrupar produtos por fornecedor - Com essa opção marcada, permitirá agrupar os produtos do pré-pedido por fornecedor.

The screenshot shows the 'Cadastrar Pré-Pedido' form with the following fields and options:

- Cód. do Pré-Pedido:** 82
- Descrição:** [Empty text field]
- Data de Início:** [Calendar icon]
- Data Final:** [Calendar icon]
- Supervisor:** Nenhum Selecionado
- Filial:** Nenhum Selecionado
- Ramo de Atividade:** Nenhum Selecionado
- Região:** Nenhum Selecionado
- Cor:** [Dropdown menu]
- Ordenar itens de acordo com pré pedido:** [Checked]
- Agrupar produtos por fornecedor:** [Checked]

5- Na aba **Clientes** é possível vincular o **Pré-Pedido** que está sendo criado a um ou vários clientes. Caso o **Pré-Pedido** não seja vinculado à nenhum cliente, os itens serão sugeridos a todos os clientes.

Para restringir o **Pré-Pedido** por cliente faça a inclusão daqueles que terão acesso. Para incluir digite o código do cliente no campo **Código** e pressione a tecla **Enter**, depois clique no ícone salvar .

Para remover o acesso do cliente clique no ícone excluir . O sistema permite vincular um ou mais clientes ao **Pré-Pedido**.

The screenshot shows the 'Cadastrar Pré-Pedido' form with the 'Clientes' tab selected. It includes a search section and a table for client selection:


Seleção de clientes


Código: [Input field] **Razão Social:** [Dropdown menu]


Nome Fantasia: [Input field]

Código	Razão Social	Nome Fantasia
No records to display.		

Page 1 of 1 | Item 0 to 0 of 0

6- Na aba **Itens do Pré-Pedido** no campo **Código** digite o código do produto que será adicionado a este pré-pedido, e pressione **Enter**, a seguir clique no ícone inserir  para incluir no **Pré-Pedido**.

Para remover o item do **Pré-Pedido** clique no ícone excluir . O sistema permite adicionar um ou mais produtos ao **Pré-Pedido**.



7- Concluído o cadastro clique no botão **Salvar**.

8- Para poder começar a trabalhar com o Pré Pedido cadastrado acima, é necessário liberar suas permissões por filial:

8.1- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Configurações de Parâmetros por Filial**.



8.2- Selecione a Filial, e marque as permissões que esta filial terá em relação ao processo de Pré Pedido:



8.3- Clique em **Salvar** e repita o processo para todas as filiais que terão acesso ao processo.

Pré-Pedido no Pedido de Venda Android:

Se a opção **ordenar itens de acordo com pré pedido**, no cadastro do pré pedido não estiver sido marcada:

No **Pedido de Venda Android** ao iniciar o pedido e clicar na aba **TABELA** o sistema exibe a lista **Itens do Pré-Pedido**.

Itens do Pré Pedido

Incluir	Produto:	Qty:
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - COM ST + 10% DE IPI + 90% DE REDUÇÃO Emb: 12X500ML	6.0
<input checked="" type="checkbox"/>	9 - ST NORMAL + FECP Emb: 528G.	10.0

REALIZAR PRÉ PEDIDO
CANCELAR

Quando clicar no botão Realizar Pré Pedido, os itens com suas quantidades já serão inseridos na aba Produtos.


\$ **PEDIDO DE VENDA**

CAMPANHAS DESCONTO
PRODUTOS
TOTAIS
OBS

Código	Descrição
9 ST NORMAL + FECP	
Emb.: 900ML	%Desc.: 0,00% Qtyde.: 10.0
P. Venda: R\$119,90	P. Tabela: R\$119,90 Valor Total: R\$1.199,00
Cod. Barras: 9	
4 COM ST + 10% DE IPI + 90% DE REDUÇÃO	
Emb.: 12X500ML	%Desc.: 0,00% Qtyde.: 6.0
P. Venda: R\$119,89	P. Tabela: R\$119,89 Valor Total: R\$719,34
Cod. Barras: 4	

Se a opção **ordenar itens de acordo com pré pedido**, no cadastro do pré pedido estiver marcada:

No **Pedido de Venda Android** ao iniciar o pedido e clicar na aba **TABELA** o sistema exibe os produtos no topo da lista de produtos e com a cor cadastrada no Pré Pedido.




Neste caso o RCA saberá a sugestão de pré pedido e pode usa-lo para fazer o pedido para os clientes.

Observação: *O restante do processo é o mesmo do pedido normal.*

Geolocalização

Parâmetros do Sistema:

- 1- Acessar o **Portal Admin**.
- 2- Clique na aba **Parâmetros dos Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.



3- Deve ser configurado os parâmetros abaixo de acordo com a necessidade:
GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO - Quando este estiver setado como "S", o RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado - Obriga o GPS estar ativo na confecção do Pedido. O RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado;

GPS_TRACKING_ENABLED - Cerca Eletrônica - Habilitar acompanhamento - Ativa o rastreamento da localização do aparelho quando o aplicativo do Pedido de Vendas estiver instalado;

GPS_TRACKING_INTERVAL - Cerca eletrônica - Defini o intervalo de rastreamento, ele é definido em segundos, quer dizer que mesmo que o GPS não estiver ligado ele vai mapear o RCA no tempo definido.

GPS_TRACKING_STARTTIME - Cerca Eletrônica - Horário inicial do acompanhamento (pode ser alterado) - Define o horário para início do rastreamento. Exemplo 0800 - Corresponde a 08:00;

GPS_TRACKING_STOPTIME - Cerca Eletrônica - Horário final do acompanhamento (pode ser alterado) - Define o horário para término de rastreamento. Exemplo: 2359 - Corresponde a 23:59;

GPS_EDGE_BLOCK - Cerca Eletrônica - Validar cerca eletrônica - Para utilizar cerca eletrônica;

GPS_EDGE_METERS_SIZE - Cerca Eletrônica - Tolerância da cerca eletrônica (pode ser colocada a metragem desejada) - Para utilizar tolerância de cerca eletrônica, delimitar os metros no parâmetro;

GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_ALTERACAO_CADASTRO_CLIENTE - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao alterar o cadastro;

GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_JUSTIFICATIVA_VISITA - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao se justificar uma visita;

GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_PEDIDO - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao se enviar um pedido;

GPS_UPDATE_COORDENADAS_SOMENTE_SE_NAO_PREENCHIDO - Só altera as coordenadas se estiverem vazias. - Atualiza coordenadas cliente SOMENTE se as coordenadas já não tiverem sido preenchidas;

CONFIRMA_ATUALIZACAO_COORDENADA_CLIENTE - Ao término da confecção de um pedido, o sistema vai questionar o usuário se ele deseja atualizar as informações de GPS do cliente (Em conjunto com GPS_TRACKING_ENABLED). - **Parâmetros no Cadastro do Usuário:**

1- Acessar o **Portal Admin.**


2- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro de Usuários.**



3- Pesquise o **RCA**, selecione o mesmo e que em **Editar Usuário.**



4- Clique na aba **Permissões > Principal > Bloquear captura de informações de Geolocalização**, tem que ficar **desmarcada**.



Observação: Parâmetros para serem cadastrados no portal Admin caso não estejam aparecendo, maiores dúvidas acionar os analistas de suporte da Máxima Sistemas. Esta parametrização é só para habilitar Geolocalização, outros processos podem funcionar junto com o processo de Geolocalização, os mesmos terão suas próprias parametrizações.

Pedido Bonificado ou Itens Bonificados no Pedido de Venda

Existem alguns processos para trabalhar com Bonificação, desde apenas gerar um Pedido Bonificado, a geração de Pedido Normal com Produtos Bonificados. Abaixo os processos e como cada um irá funcionar.


Vincular Pedido Bonificado TV5 a um Pedido Normal TV1

Quando existe a necessidade de bonificar um Cliente gerando um Pedido Bonificado, e para isso é necessário vincular esta bonificação a Venda de Origem, pode ser feito por meio de uma parametrização. Abaixo como irá funcionar o processo e o que será necessário.

O Pedido de Venda Bonificado, com vínculo a um Pedido de Venda Normal, inicia com a confecção do Pedido de Venda Normal, o processo de confecção é como qualquer outro pedido.

Depois de Salvo o Pedido deverá ser confeccionado o Pedido de Venda Bonificado e deverá seguir as seguintes premissas:

O Tipo de Venda no Cabeçalho deve ser do tipo Bonificação, então o Vendedor precisa de ter permissão para fabricação de Pedido do Tipo **TV 5 - Bonificação**, e para os planos de pagamentos configurados para Bonificação;




O cliente utilizado para o Pedido Bonificado, deve ser o mesmo utilizado para o Pedido Normal;



A digitação dos itens será igual a digitação de qualquer pedido;

Ao terminar deverá ser salvo o Pedido Bonificado, e nesta hora será necessário fazer o vínculo com o Pedido Normal (lembrando que o Pedido Normal já deve ter sido digitado previamente);



Importante!

*Sempre que vincular um Pedido Normal a Pedido Bonificado será verificado o parâmetro **PERC_LIMITE_TV5_RCA**, onde será verificado o valor do pedido Bonificado e comparado ao valor do Pedido Normal, se estiver dentro do percentual cadastrado para uso no parâmetro mencionado, poderá ser vinculado se ultrapassar o mesmo não irá permitir o vínculo.*

Para gerar este vínculo será necessário ajustar alguns parâmetros:

Pedido de Venda:

No **Portal Admin** → **aba Parâmetros do Sistema** → **Pesquise o Parâmetro.**

MXS_OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1 - Quando Marcado, sempre que digitar um pedido Bonificado deverá ser vinculado o Pedido Normal. Permitir vincular pedidos TV1 que estejam na posição pendente aos pedidos TV5. Se o cliente utilizar Integradora o mesmo deve ficar desmarcado e utilizar o Parâmetro do próprio **ERP Winthor (OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1)**.

PERC_LIMITE_TV5_RCA - Define o percentual máximo de pedidos bonificados de acordo com pedidos TV1. Esse parâmetro será por usuário no Pedido de vendas. E deverá ser digitado o percentual de bonificação que o pedido normal poderá ter em relação a bonificação gerada.

QTDE_DIAS_VINCULO_TV1_COM_TV5 - Define a quantidade de dias após a geração do pedido TV1, poderá ser vinculado a um novo pedido TV5.

Rotina 132 do ERP Winthor:

OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1 - Obrigar o vínculo de pedido TV1 no pedido de bonificação. Parâmetro existe da rotina 132 por filial.

O Pedido de Venda válida tanto o parâmetro **MXS_OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1** quanto o parâmetro **OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1**.

Regras:

- 1º. Um pedido normal poderá ser vinculado a mais de um pedido bonificado;
- 2º. Um pedido bonificado só conseguirá vincular um pedido normal por vez, caso precise gerar um pedido bonificado para mais de um pedido normal, deverá ser gerado um pedido Bonificado para Cada Pedido Normal.

Gerar um pedido bonificado TV 5


Para gerar um pedido Bonificado, é necessário que o RCA tenha algumas permissões:

No **Portal Admin** → **aba Cadastro** → **Cadastro de Usuários**, selecione o Vendedor/RCA e edite o mesmo, na opção **Selecione o Acesso dos Dados** verifique se ele tem as permissões:

Verificar se o Vendedor/RCA tem permissão para o tipo venda TV 5;



Verificar se o Vendedor/RCA tem permissão no plano de pagamento e cobrança, correspondente para bonificação, no portal Admin;



Parâmetros que compõe o processo:

No **Portal Admin** → **aba Parâmetros do Sistema** → **Pesquise o Parâmetro.**

VALIDAR_RESTRICOES_PLPAGCOB_BNF - Quando Marcado, irá desconsiderar as restrições do Plano de Pagamento (planos de pagamentos do tipo bonificação), para as vendas Bonificas assim irá permitir a venda com tipo de venda bonificada em qualquer cliente.

CARREGAR_PLANOBNF_ANTES_COBRACA - Quando Marcado, irá carregar o plano de pagamento antes de carregar a cobrança, evitando confusão na validação da cobrança com o plano de pagamento. (MAXPEDIDO e Pedido de Venda) versão mínima APK - 20.91.03.

BLOQ_ALTERACAO_PED_BONIFIC - Quando marcado bloqueia a alteração de pedidos de bonificação (TV5) quando já salvos no Pedido de Venda Android.

Gerar um pedido normal com item bonificado

Existe ainda a possibilidade de ao digitar um pedido normal inserir itens bonificados.

Este processo poderá inserir itens bonificados não existentes no Pedido de Venda ou inserir o mesmo item duas vezes dentro pedido. Inserir um item bonificando dentro de um item normal:

Ao iniciar o **Pedido de Venda do tipo Venda normal**, na **aba Tabela**, insira os itens normais o campo Item Bonificado ficará como não, ao **inserir o item Bonificado**, vá na opção Item Bonificado e clique no Não que irá trocar para Sim, depois só clicar no botão **Adicionar**.

Informações do pedido

Filial: 1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL

Tipo de venda: **Venda Normal**

Plano de pagamento: 9 - 28 DIAS

Cobrança: DUPLICATA EM CARTEIRA

Prazo Médio: 28 dias Valor Mín. Pedido: \$0.00

P. Venda (Un./Tot.):	160.00	1920.00
Lucratividade:	65.33%	
Preço Unit./Cx:	160.0	1920.00
Preço Kg:	160.00	
Preço da Revista:	101.00	
Desc. (Valor/ %):	0.00	0%
CC (Valor/ %):	0.00	0%
Comissão (Val/ %):	1.60	1%
% BNF Venda:	0%	

Valor Total:	Desconto Total:	CC Total:
480.00	0.00	0.00

Cx.:12.0 Un. 1.0 Obs

Est. Bloq: 0

Emb.: CX12LT F. Ret.: 2

Cód. Barras: 1000024

Cód. Barras 2: 0

Qtde.:	%Desc.:	Valor:	VI Total
3.00	0.00	160.00	480.00

Lot - Validade: -

Item bonificado: **Sim**

Adicionar

Caso o Item Bonificado seja o mesmo do Item normal já inserido, só clicar no Produto novamente, preencha os campos de quantidade vá no campo Item Bonificado clique de deixe como Sim. Assim será inserido um item normal e um bonificado para o mesmo pedido.

Informações do pedido

Filial: 1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL

Tipo de venda: **Venda Normal**

Plano de pagamento: 9 - 28 DIAS

Cobrança: DUPLICATA EM CARTEIRA

Prazo Médio: 28 dias Valor Mín. Pedido: \$0.00

→

P. Venda (Un./Tot.):	160.00	1920.00
Lucratividade:	65.33%	
Preço Unit./Cx:	160.0	1920.00
Preço Kg:	160.00	
Preço da Revista:	101.00	
Desc. (Valor/ %):	0.00	0%
CC (Valor/ %):	0.00	0%
Comissão (Val/ %):	1.60	1%
% BNF Venda:	0%	

Valor Total:	Desconto Total:	CC Total:
480.00	0.00	0.00

Cx.:12.0 Un. 1.0 Obs

Est. Bloq: 0

Emb.: CX12LT F. Ret.: 2

Cód. Barras: 1000024

Cód. Barras 2: 0

Qtde.:	%Desc.:	Valor:	VI Total
3.00	0.00	160.00	480.00

Lot - Validade: -

Item bonificado: **Não**

Adicionar

→

P. Venda (Un./Tot.):	160.00	1920.00
Lucratividade:	65.33%	
Preço Unit./Cx:	160.0	1920.00
Preço Kg:	160.00	
Preço da Revista:	101.00	
Desc. (Valor/ %):	0.00	0%
CC (Valor/ %):	0.00	0%
Comissão (Val/ %):	1.60	1%
% BNF Venda:	0%	

Valor Total:	Desconto Total:	CC Total:
480.00	0.00	0.00

Cx.:12.0 Un. 1.0 Obs

Est. Bloq: 0

Emb.: CX12LT F. Ret.: 2

Cód. Barras: 1000024

Cód. Barras 2: 0

Qtde.:	%Desc.:	Valor:	VI Total
3.00	0.00	160.00	480.00

Lot - Validade: -

Item bonificado: **Sim**

Adicionar

→

PEDIDO de VENDA

AMPANHAS DESCONTO **PRODUTOS** TOTAIS OBSERVAÇÃO

Código	Descrição
1 SEM IMPOSTOS	
Emb.: COM 20	%Desc.: 0.00% Qtde.: 1.00
P. Venda: \$160.00	P. Tabela: \$160.00 Valor Total: \$160.00
Item bonificado:	SIM
Cod.: 1000024	Barras:
1 SEM IMPOSTOS	
Emb.: COM 20	%Desc.: 0.00% Qtde.: 3.00
P. Venda: \$160.00	P. Tabela: \$160.00 Valor Total: \$480.00
Item bonificado:	NÃO
Cod.: 1000024	Barras:

Parâmetros importantes para o processo:

Pedido de Venda

No **Portal Admin** → aba **Parâmetros do Sistema** → **Pesquise o Parâmetro**.

PERMITE_ITEM_BNFTV1 - Permite ou não inserir item bonificado no pedido tv1. Funciona à partir da apk 17.17.

TRUNCAR_ITEM_PCPEDI - Se **Marcado**, irá bloquear inserir o mesmo produto mais de uma vez no pedido. Se **Desmarcado**, ele não bloqueia inserção duplicada. (Trabalha em conjunto com o parâmetro 1526 - Permitir digitar o mesmo item no pedido

(CON_USACHAVETRIPLAPCPEDI)

ERP Winthor rotina 132

CON_USACHAVETRIPLAPCPEDI - Permite inserir o mesmo item mais de uma vez no Pedido.


Importante!

Uma informação importante no cadastro do Vendedor/RCA, existe duas opções de permissão que podem ser ativadas.


Portal Admin → aba **Cadastro** → **Cadastro de Usuário**, selecione o usuário e clique em **editar**.



Bloquear Seleção do Tipo de Bonificação – Quando esta opção estiver desmarcada, será habilitada a troca do tipo de bonificação, irá aparecer a opção de

configurações , onde poderá ser selecionado para o Tipo do Pedido de Bonificação as opções BONIFICAÇÃO, BRINDE, DOAÇÃO, DEGUSTAÇÃO ou TROCA, este recurso é importante quando se trabalha com CFOP's diferentes entre os tipos de bonificações que a empresa trabalha. Quando marcado esta permissão, os pedidos com Tipo de venda, só poderão ser feitos


para o tipo **Bonificação**, pois o RCA não terá a opção de escolher o tipo de bonificação que deseja selecionar.



Solicitar aprovação para pedidos bonificados - Quando marcado, ao fazer um pedido bonificado, irá gerar um pedido de autorização para o **Portal Executivo**, onde o Coordenador deverá fazer a liberação ou não do pedido para continuar o processo de venda.

Chekin/Checkout no Pedido de Venda Android

- 1- Acesse a **APK do Pedido de Venda**.
- 2- Clique na opção **Clientes**.



- 4- **Clique e segure** sobre e o nome cliente que será feito o Chekin.

5- Clique na **opção Efetuar Checkin**.



Selecionar uma opção:

- Novo Pedido
- Justificar Visita
- Traçar Rota
- Editar Cliente
- Efetuar Checkin**
- Anotações sobre o Cliente

6- Ao término do pedido, **tocar e segurar** em cima do cliente novamente, **7-** Tocar na **opção Efetuar Checkout**.


Dados Gerados pelo Processo

O sistema registrará o tempo entre check-in e check-out como o tempo que o representante permaneceu no cliente, os dados serão enviados ao Portal Executivo, na aba Geolocalização.

Parametrização:

Para habilitar a opção de **Checkin / Checkout**:

- 1- Acessar o **Portal Admin**.
- 2- Clique na aba **Parâmetros do Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.



3- Deve ser configurado os parâmetros abaixo da seguinte forma para aparecer:

UTILIZA_CHECKIN_CHECKOUT - Habilita utilização de Checkin e Checkout no Pedido de Venda versão 17. Trabalha em conjunto com o parâmetro **GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO** como S. - Deve estar **marcado**;

QTD_MAX_PED_FORA_ROTA- Quantidade máxima de pedidos fora de rota aceitos no sistema. Deve estar **marcado**, (quando o parâmetro possui um valor maior do que 0, essa quantidade de pedidos parametrizados, porém ser realizada sem que o RCA faça checkin no cliente);

GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO - Quando este estiver setado como “S”, o RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado - Deve estar **Marcado**;

OBRIGAR_ATENDIMENTO_PARA_CHECKOUT - Quando habilitado, obriga realizar um pedido ou justificativa de não venda, em um atendimento ao fazer o Checkout;

TEMPO_MIN_PERMANENCIA - Configura o tempo mínimo de atendimento ao cliente, caso este utilize Checkin / Checkout. O valor do parâmetro deve conter 5 caracteres, incluindo os dois pontos. Ex: 00:10. Ou seja, o tempo mínimo de atendimento seria 10 minutos;

LIMITE_RAIO_CHECK_IN_OUT - Limite do raio para que se possa efetuar Checkin e Checkout - **Parâmetro GPS_TRACKING_ENABLED é necessário**;


GPS_TRACKING_ENABLED - Cerca Eletrônica - Habilitar acompanhamento;

OBRIGA_CHECKIN_NO_MESMO_DIA

Importante!

No aparelho Android, após a sincronização, ao dar um toque longo em cima do nome do cliente aparecerão as opções de Checkin e Checkout.

4- No cadastro de usuário, na aba permissões, a opção bloquear captura de informações de Geolocalização deve estar desmarcada.



Importante!

O recurso de Checkin/Checkout utiliza coordenadas para que o cliente saiba onde o RCA está no momento da confecção do pedido. Para habilitar o recurso de geolocalização é necessário habilitar/configurar os seguintes parâmetros:

GPS_TRACKING_ENABLED - responsável por habilitar o serviço de geolocalização (rastreamento);

GPS_TRACKING_STARTTIME - configura hora de início de captura de localizações, o valor padrão é 0000 ou seja a partir de meia noite as localizações começam a ser capturadas;

GPS_TRACKING_STOPTIME - configura hora de término de captura de localizações, o valor padrão é 2359 ou seja às 23:59 as localizações param de ser capturadas.


Ao realizar Checkin em um cliente, não é possível fazer Checkin em outro cliente sem finalizar o atendimento do primeiro.

Geralmente é possível efetuar um Checkin e depois um Checkout sem realizar nenhum atendimento (confeção de pedido ou justificativa) porém caso exista a necessidade de atendimento toda vez que um Checkin for efetuado, basta ativar o parâmetro **OBRIGAR_ATENDIMENTO_PARA_CHECKOUT**.

Caso exista um tempo mínimo de permanência no cliente (por exemplo 10 minutos), deve ser configurado o parâmetro **TEMPO_MIN_PERMANENCIA**, este parâmetro possui o valor padrão de **00:00**. Os minutos contam do tempo do Checkin até o Checkout.

Outra parametrização que pode ser feita é **controlar a distância mínima entre um Checkin e/ou Checkout que o RCA** deve estar para que estes processos sejam realizados, então deve ser configurado o parâmetro, **LIMITE_RAIO_CHECK_IN_OUT**, este parâmetro deve ser configurado com valor numérico que irá corresponder a quantidade em Metros que o RCA poderá ter de distância para o Checkin /Checkout, por exemplo, se for preenchido o parâmetro com o valor de 500, será necessário que o RCA esteja numa distância de pelo menos 500 metros para realizar ou o Checkin ou o Checkout em um cliente.

Se o RCA estiver fora do raio do cliente, e tentar realizar check in (caso parametrizado conforme acima), a aplicação irá informar que não é possível realizar o Checkin



Existe ainda a permissão **solicitar autorização para checkin fora do raio**: quando marcado, aparecerá uma mensagem questionando se o RCA deseja entrar em contato com o T.I para gerar senha e contrassenha e assim, consiga realizar o atendimento.

E a opção **requer autorização para checkout fora do raio do cliente**: quando marcado, aparecerá como na opção acima, uma mensagem questionando se o RCA deseja entrar em contato com o T.I para gerar senha e contrassenha e assim, consiga realizar o atendimento.

Importante!

*A contra senha das opções **solicitar autorização para checkin fora do raio e Requer autorização para checkout fora do raio do cliente** irá ser gerada na aba **Cadastros** → **Gerar autorizações do sistema.***

Geralmente, ao realizar um atendimento em determinado cliente no dia, é possível voltar a atendê-lo sem que seja necessário realizar novo Checkin / Checkout. Por exemplo:

O RCA foi no cliente x às 9 horas da manhã, fez Checkin, realizou um atendimento (justificou ou fez pedido) e após isso fez Checkout. A partir deste momento, caso o RCA queira simplesmente iniciar um pedido para este cliente, vai ser possível, mesmo sem realizar novamente o Checkin. Ou seja, nenhuma das validações será realizada novamente, e é possível justificar, fazer pedido, orçamento, etc. Caso seja necessário que a cada novo atendimento seja realizado Checkin novamente, mesmo que o cliente já tenha sido atendido no dia, basta habilitar o parâmetro **OBRIGA_CHECKIN_NO_MESMO_DIA**.

Alertas

A opção de Checkin / Checkout só está disponível na APK.

Observação:

Termos que podem confundir:

O Raio do Checkin/ Checkout e cerca eletrônica são processos diferentes.

O recurso de cerca eletrônica existe para delimitar uma área mínima que o RCA deve estar para realizar atendimento em um cliente, para isso, não é necessário que ele utilize o recurso de check in/check out.

Para ativar a cerca eletrônica é necessário habilitar o parâmetro **GPS_EDGE_BLOCK** e para limitar a área do atendimento do RCA é necessário habilitar o parâmetro **GPS_EDGE_METERS_SIZE**.

Conforme dito anteriormente, o parâmetro **LIMITE_RAIO_CHECK_IN_OUT** mede a distância que o RCA está do cliente para que seja realizado ou o Checkin ou o Checkout. O parâmetro **GPS_EDGE_METERS_SIZE** irá bloquear caso a distância que o RCA está do cliente em qualquer processo: pedido, orçamento, justificativa, até mesmo check in, etc.

Check in / Check out não é Jornada

Conforme visto neste artigo, não é necessário configurar o processo de Jornada de trabalho para utilizar o processo de Checkin / Checkout.

Jornada de Trabalho


Importante!

Antes de habilitar este recurso deve-se atentar se a empresa trabalha com RCA/Vendedor vinculados a empresa (CLT) ou se os RCA's/Vendedores são autônomos, caso caia na segunda opção este processo não é indicado para a empresa.

- 1 - Acesse a **área administrativa do Pedido de Venda**.
- 2 - Clique na aba **Configurações**.
- 3 - Clique na opção **Controle de Jornada**.
- 4 - Clique no **link Termos de Uso** e **leia com bastante atenção** os termos de utilização.




- 5 - Para prosseguir basta fechar a tela dos termos e marcar a opção **aceito o termo e condições de uso e quero prosseguir com a utilização do Controle de Jornada**.



6 - Clicar na aba **Cadastro**.

7 - Na parte inferior clique na opção **Cadastro de horário de trabalho**.



Aqui você deverá cadastrar horário de início da jornada, início do almoço, término do almoço e fim da jornada. É possível criar várias jornadas diferentes, de acordo com a necessidade de sua empresa.



Observação: Existe no menu **Cadastro de Horário de Trabalho**, uma **checkbox**

: **Bloquear o sistema no horário do**

almoço. De modo geral, quando a **checkbox** está marcada, ao dar o horário de entrada do tipo almoço, a aplicação irá fechar, caso o usuário tente realizar o login, será mostrado uma tela com um cronômetro informando o tempo restante para que o **RCA** possa utilizar a aplicação novamente.

8 - Clique novamente na **aba Cadastro** e em seguida em **Cadastro de Jornada de Trabalho**. Aqui será definido como será a semana do **RCA**, quais serão os dias de folga e qual o horário de trabalho.

Observação: Caso haja um dia com horário de trabalho diferente dos demais, volte no passo anterior e cadastre um horário específico para aquele dia, em seguida venha no **Passo 9** e vincule o horário ao dia desejado.

Dia da semana	Horário de trabalho	Dia de folga?
segunda-feira	Jornada Normal	<input type="checkbox"/>
terça-feira	Jornada Normal	<input type="checkbox"/>
quarta-feira	Jornada Normal	<input type="checkbox"/>
quinta-feira	Jornada Normal	<input type="checkbox"/>
sexta-feira	Jornada Normal	<input type="checkbox"/>
sábado	-	<input checked="" type="checkbox"/>
domingo	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Impedir acesso ao sistema fora da jornada de trabalho

Salvar Cancelar

9 - Por último, acesso novamente a **aba Cadastro** e clique na opção **definir jornada de trabalho para usuário**. Aqui será vinculado o **RCA** à jornada criada nos passos anteriores.

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Definir jornada de trabalho para usuário

Informe os filtros para selecionar os usuários:

Usuário:

Supervisor:

Informe a jornada de trabalho a ser vinculada:


Jornada de Trabalho:

<input checked="" type="checkbox"/>	Código	Nome	Código Rca	Código da Jornada	Descrição da Jornada
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Pedido Venda	10	0	




Será emitida a mensagem que foi vinculada a jornada de trabalho ao RCA/Vendedor selecionado, clique em OK, a próxima vez que o RCA/Vendedor fizer a sincronização será atualizado as informações na APK dele.

No aplicativo Pedido de Venda aparecerá um novo **botão Jornada**.

Caso o representante tente iniciar a jornada antes do horário determinado irá apresentar a seguinte mensagem:



Ao tocar no botão Jornada, o sistema emite o seu comprovante e confirma o registro da entrada:



A funcionalidade serve somente para bloquear entrada no sistema em horários fora da jornada, **portanto não se trata de um sistema de ponto.**

Parametrizações importantes:

No Portal Admin, na aba Parâmetros do Sistema:

Pode ser marcado a opção **FORCAR_JORNADA** - Faz validação se o RCA possui Jornada, para forçar-lo a dar entrada na jornada. No horário de almoço ele impedirá o início de pedido caso esteja ativo.

Quando marcado a opção acima, irá aparecer ao iniciar o pedido uma mensagem informando para o RCA/Vendedor que ele precisa iniciar a jornada de trabalho dele, caso ele clique na opção não, ele não irá conseguir iniciar o pedido para o Cliente.

Esta mensagem só irá aparecer caso ele ainda não tenha iniciado a jornada de trabalho.

Na aba **Cadastro**, opção **Cadastro de horário de trabalho**:

Ao fazer o cadastro do horário de trabalho existe a opção Bloquear o sistema no horário de almoço, quando marcado, ao dar o horário de Entrada do Tipo almoço, a aplicação irá fechar, caso o usuário tente realizar o login, será mostrado uma tela com um cronômetro informando o tempo restante para que o RCA possa utilizar a aplicação novamente.

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastro de horário de trabalho

Realize o cadastro dos padrões de entrada e saída da jornada de trabalho

Código:

Descrição:

Tipo:

Entrada: Tolerância Entrada:

Saída: Tolerância Saída:

	Entrada	Tolerância Entrada	Saída	Tolerância Saída	Tipo
<input type="checkbox"/>	08:00	00:10	12:00	00:10	Jornada
<input type="checkbox"/>	13:12	00:10	18:00	00:10	Jornada
<input type="checkbox"/>	12:00		13:12		Almoço

Carga Horária 08:48

Bloquear o sistema no horário do almoço

Horário de Almoço:

Uma configuração importante é o do Horário de Almoço, esta não é uma configuração obrigatória, ou seja, deverá ser decidido se a empresa irá ou não trabalhar com este recurso:

Para utilizar esta opção pode ser marcado o parâmetro:

FORCAR_JORNADA - Faz validação se o RCA possui Jornada, para forçar-lo a dar entrada na jornada. No horário de almoço o mesmo impedirá o início de pedido caso esteja ativo.

Ou pode ser utilizada a opção:

Bloquear o sistema no horário do Almoço na aba Castro de horário de trabalha conforme explicação acima.

Na aba Cadastro, opção Cadastro de Jornada de Trabalho:

Ao selecionar a opção impedir acesso ao sistema fora da jornada de trabalho, quando selecionado, se o RCA/Vendedor tentar logar antes do horário de trabalho a aplicação irá informar o horário de início do trabalho dele, e não permitirá que seja logado na APK, se for no

final do expediente e o horário do último Período da jornada chegue ao fim, a aplicação irá fechar automaticamente e irá realizar a marcação de Saída para o RCA/Vendedor.

Importante!

*A parte de parametrização deve ser configurada de acordo com a necessidade do cliente, lembrando que a opção do parâmetro **FORCAR_JORNADA**, quando desmarcada a mesma não impedirá que o RCA/Vendedor possa iniciar um pedido mesmo se não tiver iniciado a Jornada de Trabalho.*

Rastreo de Vendedor no Pedido de Venda

Os processos abaixo irão trabalhar com captura de localização do Vendedor/RCA, mas os mesmos não são Jornada de Trabalho, o que eles fazem é sugerir uma melhor rota ao vendedor para auxiliar em seu trabalho.

As imagens com o processo de cada recurso possuem link para os artigos completos, então para mais informações sobre o processo, clique na imagem.

O Rastreo de Vendedor, são processos que pegam a localização do vendedor, para acompanhar a visita em sua carteira de clientes e assim conseguir identificar se a Rota de Clientes foi efetivamente visitada.

Para isso existe alguns processos que podem ser feito esse acompanhamento, dentre ele a Geolocalização e o Chekin-Chekout. Abaixo como parametrizar estes processos.

Geolocalização

No Geolocalização, o aparelho do Vendedor/RCA, irá capturar as coordenadas da Rota que está sendo feita, essas coordenadas são enviadas para o Server do Pedido de Venda, assim poderão ser utilizadas pelo Portal Executivo ou maxGestão, para montar o mapa com a rota feita pelo Vendedor/RCA

Para utilizar este recurso deve ser feito o processo abaixo:



Os principais parâmetros para iniciar utilizar a Geolocalização são:

GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO - Quando este estiver setado como "S", o RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado - Obriga o GPS estar ativo na confecção do Pedido. O RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado;

GPS_TRACKING_ENABLED - Cerca Eletrônica - Habilitar acompanhamento - Ativa o rastreamento da localização do aparelho quando o aplicativo do Pedido de Vendas ou maxPedido estiver instalado;

GPS_TRACKING_INTERVAL - Cerca Eletrônica - Intervalo entre verificações de acompanhamento (pode ser alterado esses minutos), quer dizer que mesmo que o GPS não estiver ligado ele vai mapear o RCA de 5 em 5 minutos - É definido em minutos, define o intervalo de rastreamento;

GPS_TRACKING_STARTTIME - Cerca Eletrônica - Horário inicial do acompanhamento (pode ser alterado) - Define o horário para início do rastreamento. Exemplo 0800 - Corresponde a 08:00;

GPS_TRACKING_STOPTIME - Cerca Eletrônica - Horário final do acompanhamento (pode ser alterado) - Define o horário para término de rastreamento. Exemplo: 2359 - Corresponde a 23:59;

GPS_EDGE_BLOCK - Cerca Eletrônica - Validar cerca eletrônica - Para utilizar cerca eletrônica;

GPS_EDGE_METERS_SIZE - Cerca Eletrônica - Tolerância da cerca eletrônica (pode ser colocada a metragem desejada) - Para utilizar tolerância de cerca eletrônica, delimitar os metros no parâmetro;

No portal **Admin** → **Cadastro** → **Cadastro de Usuários** será necessário deixar a permissão **bloquear captura de informações de Geolocalização** deverá estar desmarcada.

Pedido de Venda Android

Depois de configurado para que o Vendedor/RCA utilize o processo de Geolocalização, o Pedido de Venda Android irá fazer a captura das coordenadas, para isso será necessário se atentar a alguns aspectos do aparelho:


Os recursos abaixo serão configurados no próprio aparelho do Vendedor/RCA, ou seja, são recursos nativo do aparelho, então pode mudar de lugar dependendo da marca e modelo do aparelho.

Geralmente com um clique logo sobre o aplicativo, ele irá aparecer algumas opções para configuração, selecione a **Inform. do app**, que será encontrado as opções de configurações abaixo.




Ou na opção de Configuração do Aparelho, deverá ser verificado e liberado as permissões abaixo.

1. Este recurso se utiliza inteiramente do GPS, então ele precisa estar em modo alta precisão;
2. O GPS do aparelho não pode estar descalibrado ou com defeito, senão ele irá pegar coordenadas diferente da realidade;
3. O aplicativo tem que ter permissão para acesso LOCAL ou GPS;



4.A utilização do modo economia de bateria é totalmente proibida pois esse recurso do aparelho prejudica no desempenho do GPS; 5. Pacote de dados de internet deverá sempre estar ativo;

6.A opção de Notificação tem que estar ativada;



7.O aplicativo tem que estar permitido para ser utilizado em 2º plano;



8.O aparelho do Vendedor/RCA não pode ficar em contato direto com objetos metálicos como papel alumínio, recipientes de alumínio, ou recipientes que tenham características isolantes.

Exemplo de Isolamento:

Marmita de alumínio, caçamba de Caminhão, telha de zinco, locais subterrâneos como garagem de prédio.

Utilizando o processo de Geolocalização ainda é possível alterar a coordenada dos clientes durante a confecção dos pedidos. Para isso será necessário fazer uma parametrização:

GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_ALTERACAO_CADASTRO_CLIENTE - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao alterar o cadastro; **GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_JUSTIFICATIVA_VISITA** - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao se justificar uma visita;

GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_PEDIDO - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao se enviar um pedido;

GPS_UPDATE_COORDENADAS_SOMENTE_SE_NAO_PREENCHIDO - Só altera as coordenadas se estiverem vazias. - Atualiza coordenadas cliente SOMENTE se as coordenadas já não tiverem sido preenchidas;

CONFIRMA_ATUALIZACAO_COORDENADA_CLIENTE - Ao término da confecção de um pedido, o sistema vai questionar o usuário se ele deseja atualizar as informações de GPS do cliente (Em conjunto com GPS_TRACKING_ENABLED).

No portal **Admin** → **Cadastro** → **Cadastro de Usuários** será necessário deixar a permissão **bloquear captura de informações de Geolocalização** deverá estar desmarcada.

Check-in/Check-out

Com este processo, o Vendedor/RCA irá ticar a visita feita em um cliente, ou seja, sempre que o Vendedor/RCA iniciar uma visita ao cliente ou venda, ele faz um Checkin, informando que chegou no cliente, e ao terminar a vista ou venda, ele faz o checkout, informando que terminou o atendimento. Assim dá para saber quanto tempo o Vendedor/RCA ficou no cliente, e quais os clientes ele visitou aquele dia.



Para utilizar este processo será necessário habilitar alguns parâmetros, abaixo os principais parâmetros que envolve o check in e check out:

UTILIZA_CHECKIN_CHECKOUT - Habilita utilização de check in e check out no Pedido de Venda versão 17. Trabalha em conjunto com o parâmetro GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO como S. - Deve estar **marcado**.









LIMITE_RAIO_CHECK_IN_OUT - Ira determinar o limite de raio que o representante poderá realizar a chegada e saída. Parâmetro GPS_TRACKING_ENABLED é necessário.




GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO - Quando este estiver setado como “S”, o RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado - Deve estar **Marcado**.

GPS_TRACKING_ENABLED - Cerca Eletrônica - Habilitar acompanhamento - Ativa o rastreamento da localização do aparelho quando o aplicativo do Pedido de Vendas ou maxPedido estiver instalado;









VALIDAR_CHECKIN_SEQ_VISITA_AVULSA - Não obriga check in quando ocorrer venda avulsa, fora do local do cliente.

Ícones do Pedido de Venda

Ícones	Descrição	Como funciona
	Pesquisa	Quando clicado abre o campo de pesquisa para ser utilizado
	Menu	Menu de funcionalidades do maxPedido, ele será apresentado sempre no canto superior direito.
	Menu opções mais	Este ícone possibilita a visualização de mais recursos daquela tela.
	Checkin	Clientes que foram realizados checkin.
	Positivado	Cliente positivado no período.
	Atendido roteiro atual	Cliente do roteiro atual já atendido.
	Cliente Bloqueado	Cliente definido como bloqueado.
	Cliente Sinalizado	Cliente sem vendas a (60 dias). Dias sem vendas definido internamente pela empresa.

	Cliente Atendido	Cliente atendido pendente de envio.
	Cliente especial	Cliente com plano de pagamento negociado.
	Cliente não carteirizado	Cliente disponível para todos os vendedores.

	Liberado	Indica que o cliente está desbloqueado no ERP, ele irá mostrar sempre a letra inicial do nome do cliente.
	Bloqueado	Indica que o cliente está bloqueado no ERP.
	Expandir Recursos	Quando habilitado e em verde, ele indica que a informação está expandida. Neste caso para ocultar basta clicar no mesmo.
	Ocultar Recursos	Quando desabilitado e cinza, ele indica que a informação está oculta. Neste caso para expandir basta clicar no mesmo.
	Mostrar mais opções	Quando clicado irá mostrar todas as opções disponíveis para ser selecionada uma para utilizar.
	Configurações	Quando clicado, abre opções de configurações para serem configuradas.

	Legenda com Filtro	Ao clicar, será aberta a legenda que também pode ser utilizada com filtro.
	Erro	Este ícone é mostrado na confecção do pedido na aba Alertas do Pedido, existe uma mensagem de erro, o pedido não poderá ser salvo, pois é um impeditivo para que possa terminar o pedido de venda
	Informação	Este ícone é mostrado na confecção do pedido na aba Alertas do Pedido, existe uma mensagem de alerta, onde o pedido pode ser salvo, mas pode não ser recebido ou faturado no ERP.
	Desabilitado	Este ícone sinaliza que determinado parâmetro não está habilitado.
	Habilitado	Este ícone sinaliza que determinado parâmetro está habilitado.
	Adicionar imagem	Com este recurso é possível adicionar uma imagem.
	Lixeira	Com este recurso será possível excluir o item selecionado.
	Campo obrigatório	Sinaliza que o preenchimento daquele campo é obrigatório para concluir o processo de cadastro de cliente.