



2.3 Clique na aba **Permissões**, em **Selecione acesso aos dados** e escolha a **Filial de estoque (retira)** e **Filial de venda** que o vendedor terá acesso.




2.4 Posteriormente é necessário que o parâmetro **COMPORTAMENTO\_WHINTOR\_FILIAL** seja habilitado. na aba parâmetros do sistema informe no campo de pesquisa o mesmo e habilite.



[Voltar](#)

### 3.0 Como definir Filial Retira Padrão?

3.1 Caso trabalhe com mais de uma filial e queira iniciar o pedido de forma padrão com uma delas, clique na aba **parâmetros do sistema**, insira o parâmetro **DEFINE\_FILIAL\_RETIRA\_PADRAO** no campo de pesquisa e insira no campo valor o número da filial que será a padrão retira.



[Voltar](#)


Caso os parâmetros mencionados não forem localizados em pesquisa, clique no link [Como criar parâmetro no Portal Administrativo? - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#) e saiba como inclui-los.

**COMPORTAMENTO\_WHINTOR\_FILIAL** é tipo de parâmetro Geral e tipo de dado Lógico.


**DEFINIR\_FILIAL\_RETIRA\_PADRAO** é tipo de parâmetro Geral e tipo de dado Inteiro.

## 4.0 Como Permitir que o vendedor altere a Filial retira?


4.1 Para que seja possível que o vendedor veja qual sua filial retira e possa altera-la, Clique na aba **Permissões** ainda no cadastro de usuários ou perfil, no quadro selecione o acesso de rotinas, clique em **Clientes** e marque **Carteira de Clientes / Confecção de Pedidos**.



4.2 Posteriormente desmarque a opção **Ocultar Visualização da Filial Retira** e marque **Alterar Filial Retira do Produto**.



4.3 Ao **iniciar um pedido** no aplicativo, na aba **Tabela** ao **inserir um produto**, aparecerá a opção para que o vendedor possa escolher qual filial retira será utilizada.



[Voltar](#)



Não encontrou a solução que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)