

Como parametrizar o pedido de vendas para utilizar o geolocalização?

Produto: Pedido de Vendas

Observação


Para o funcionamento correto é necessário fazer algumas validações no aparelho do RCA:

- O aparelho precisa ter uma conta google registrada
- Não pode estar no modo de economia de bateria
- O GPS precisa estar no modo de alta precisão
- O aplicativo pedido de vendas precisa de permissão no GPS
- Gps sempre ativo.

Parâmetros do Sistema:

1- Acessar o **Portal Admin**.

2- Clique na aba **Parâmetros dos Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.



3- Deve ser configurado os parâmetros abaixo de acordo com a necessidade:

- **GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO** - Quando este estiver setado como "S", o RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado - Obriga o GPS estar ativo na confecção do Pedido. O RCA não conseguirá iniciar ou salvar um pedido sem o GPS ligado;
- **GPS_TRACKING_ENABLED** - Cerca Eletrônica - Habilitar acompanhamento - Ativa o rastreamento da localização do aparelho quando o aplicativo do Pedido de Vendas estiver instalado;
- **GPS_TRACKING_INTERVAL** - Cerca Eletrônica - Define o intervalo de rastreamento, o mesmo é definido em segundos;
- **GPS_TRACKING_STARTTIME** - Cerca Eletrônica - Horário inicial do acompanhamento (pode ser alterado) - Define o horário para início do rastreamento. Exemplo 0800 - Corresponde a 08:00;
- **GPS_TRACKING_STOPTIME** - Cerca Eletrônica - Horário final do acompanhamento (pode ser alterado) - Define o horário para término de rastreamento. Exemplo: 2359 - Corresponde a 23:59;
- **GPS_EDGE_BLOCK** - Cerca Eletrônica - Validar cerca eletrônica - Para utilizar cerca eletrônica;
- **GPS_EDGE_METERS_SIZE** - Cerca Eletrônica - Tolerancia da cerca eletrônica (pode ser colocada a metragem desejada) - Para utilizar tolerância de cerca eletrônica, delimitar os metros no parâmetro;
- **GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_ALTERACAO_CADASTRO_CLIENTE** - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao alterar o cadastro;
- **GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_JUSTIFICATIVA_VISITA** - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao se justificar uma visita;
- **GPS_UPDATE_COORDENADAS_ON_PEDIDO** - Define em que momento irá alterar as coordenadas do cliente. - Atualiza as coordenadas do cliente ao se enviar um pedido;
- **GPS_UPDATE_COORDENADAS_SOMENTE_SE_NAO_PREENCHIDO** - Só altera as coordenadas se estiverem vazias. - Atualiza coordenadas cliente SOMENTE se as coordenadas já não tiverem sido preenchidas;
- **CONFIRMA_ATUALIZACAO_COORDENADA_CLIENTE** - Ao término da confecção de um pedido, o sistema vai questionar o usuário se ele deseja atualizar as informações de GPS do cliente (Em conjunto com GPS_TRACKING_ENABLED). -

Artigos Relacionados

- [Como configurar dias e horários de captura do maxTracking \(Rastro\)](#)
- [Geolocalização: Objetivo do Painel de Auditoria](#)
- [Como parametrizar e trabalhar com o processo de Pré-Pedido?](#)
- [Geolocalização: Objetivo do Mapa](#)
- [Como parametrizar o sistema para não aceitar pedidos de clientes sem limite de crédito suficiente no Pedido de Venda](#)

Parâmetros no Cadastro do Usuário:

1- Acessar o **Portal Admin**.


2- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro de Usuários**.



3- Pesquise o **RCA**, selecione o mesmo e clique em **Editar Usuário**.



4- Clique na aba **Permissões > Principal > Bloquear captura de informações de Geolocalização**, tem que ficar **Desmarcada**.



Observação:

Parâmetros para serem cadastrados no portal Administrativo caso não estejam aparecendo, maiores dúvidas acionar os analistas de suporte da Máxima Sistemas. Esta parametrização é só para habilitar Geolocalização, outros processos podem funcionar junto com o processo de Geolocalização, os mesmos terão suas próprias parametrizações.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo