

Como trabalhar com Check-in/Check-out no maxPedido

- 1.0 Parametrização
- 2.0 Configuração Check-in e Check-out fora do raio
- 3.0 Como realizar Check-in/Check-out no aplicativo do maxPedido

Produto: maxPedido

Artigos Relacionados

Importante


Para o funcionamento correto é necessário fazer algumas validações no aparelho do RCA:

- O aparelho precisa ter uma conta google registrada
- Não pode estar no modo de economia de bateria
- O GPS precisa estar no modo de alta precisão
- O aplicativo maxPedido precisa de permissão no GPS
- Ideal que o Gps esteja sempre ativo.


- [Layout de integração](#)
- [Como trabalhar com desconto escalonado no maxPedido](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Como trabalhar com Check-in /Check-out no maxPedido](#)

1.0 Parametrização

1.1 - Acesse a central de configurações do maxPedido, no canto esquerdo da tela no ícone e em **Configurações** e depois em **Parâmetros**;  cliqu



1.2 No campo de **filtros avançados**, busque pelos parâmetros e faça a pesquisa.



Para trabalhar com check-in e check-out os parâmetros abaixo devem ser configurados da seguinte forma:

- **PERMITIR_PEDIDO_SEM_CHECKIN** como 'S' . - Permite realizar pedidos sem efetuar check-in para o cliente.
- **UTILIZA_CHECKIN_CHECKOUT** como S. - Habilita utilização de Check-in e Check-out no maxPedido.
- **QTD_MAX_PED_FORA_ROTA**- Quantidade máxima de pedidos fora de rota aceitos no sistema. Deve estar **Marcado**, (quando o parâmetro possui um valor maior do que 0, essa quantidade de pedidos parametrizados podem ser realizados sem que o RCA faça check-in no cliente);
- **OBRIGAR_ATENDIMENTO_PARA_CHECKOUT** - Quando habilitado, obriga realizar um pedido ou justificativa de não venda ,ou seja, um atendimento antes de fazer o Check-out.
- **TEMPO_MIN_PERMANENCIA** - Configurar o tempo mínimo de atendimento do representante ao cliente, caso este utilize Check-in / Check-out. O valor do parâmetro deve conter 5 caracteres, incluindo os dois pontos. Ex: 00:10. Ou seja, o tempo mínimo entre o check-in e check-out será de 10 minutos.
- **LIMITE_RAIO_CHECK_IN_OUT** - Configurar o limite do raio para que se possa efetuar Check-in e Check-out no cliente, ou seja, se estiver '100' o check-in ou check-out só pode ser realizado quando o representante estiver dentro de um raio de 100 metros da localização cadastrada do cliente.

Obs: O parâmetro **GPS_TRACKING_ENABLED** é necessário estar habilitado.

- **GPS_TRACKING_ENABLED** - Cerca eletrônica.

Obs: Para utilizar o check-in/check-out não é preciso habilitar a cerca eletrônica, mas caso trabalhe com um limite de raio para que o vendedor consiga fazer o check-in/check-out a cerca precisa estar habilitada.

- **GPS_IS_REQUIRED_CONFEC_PEDIDO** como S. - Quando marcado como S (Sim) não permite que o representante inicie o pedido sem que o GPS esteja habilitado.


Caso os parâmetros aqui mencionados não forem encontrados em pesquisa é possível criar parâmetro através de opção na tela de parâmetros, saiba como em; [Como criar parâmetros no maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#).

[Voltar](#)

2.0 Configuração Check-in e Check-out fora do raio

2.1 Para trabalhar com check-in e check-out fora do raio é necessário que sejam concedidas permissões de acesso, na **central de configurações** clique em **cadastro** e depois em **usuários** ou **perfi**


I de usuários, depois que selecionar o usuário ou perfil clique no ícone de **ações**  a frente do nome do mesmo.



ID	Nome	Login	Data de Nascimento	Tipo	Perfil	Cód. CEP	Status	Venda Atual	Ações
3304	ADOLSON ANTONIO	gabrielgoesadobon	10/09/2021	Representante	Representante Baixa	10	Ativo	3.28,7	
2802	Administrador	gabrielgoesuperintend	05/08/2021	Administrador	Administrador Geral	0	Ativo	3.215-baixa	
3366	ALEXANDRE SOUTO	gabrielgoesalexandre	10/09/2021	Representante	Representante Perfil	74	Ativo	3.28,7	
3003	ANA CARLA OLIVEIRA TOSCANI DE BRITO	gabrielgoesana	10/09/2021	Representante	Representante Perfil	91	Ativo	3.28,7	
3363	ANTONIO CLARA	gabrielgoesclara	10/09/2021	Representante	Representante Baixa	0	Ativo	3.28,7	
3430	BRENDA MARI	gabrielgoesbrenda	09/09/2021	Representante	Representante Perfil	07	Ativo	3.28,7	
2746	BRAUNO LOUREIRO	gabrielgoesbruno	10/09/2021	Representante	Representante Perfil	4	Ativo	3.28,7	
2933	CELVALDA DOS SANTOS MACEDO	gabrielgoescelvalda	10/09/2021	Representante	Representante Perfil	55	Ativo	3.28,7	

2.2 As permissões **solicitar autorização para check-in fora do raio e requer autorização para check-out fora do raio do cliente** quando marcadas, aparecerá uma mensagem questionando se o RCA deseja entrar em contato com o T.I para gerar senha e contrassenha e assim, para que dessa forma consiga realizar o atendimento.

A opção **Solicitar autorização para check-in e check-out em cliente fora do raio**, que aparece entre as duas citadas quando marcada indica que o Pedido realizado fora do raio será enviado para autorização no maxGestão.



Importante


A contrassenha das opções, **Solicitar autorização para check-in fora do raio** e **Requer autorização para check-out fora do raio do cliente** irá ser gerada na aba **Configurações Desbloqueios**.




[Voltar](#)

3.0 Como realizar Check-in/Check-out no aplicativo do maxPedido


3.1Acesse o aplicativo do **maxPedido** e clique na opção **Clientes**;



3.2 Clique e segure sobre o nome do cliente desejado e clique na opção **Efetuar Check-in**. Ou ao iniciar o pedido já apresentará para o representante opção de fazer o Check-in basta que ele clique em **ok**.



3.3 Ao finalizar o pedido, **toque e segure** em cima do cliente novamente e clique na **opção Efetuar Check-out**. Ou ao finalizar o pedido irá aparecer para o representante a opção clicar para fazer o Check-out.



Dados Gerados pelo Processo

O sistema registrará o tempo entre check-in e check-out, como o tempo que o representante permaneceu no cliente, os dados serão enviados ao maxGestão, na aba Geolocalização – Painel de Auditoria.

[Voltar](#)

Termos que podem confundir

- O Raio do Check-in/ Check-out e cerca eletrônica são processos diferentes.

O recurso de cerca eletrônica existe para delimitar uma área mínima que o RCA deve estar para realizar atendimento em um cliente, para isso, não é necessário que o mesmo utilize o recurso de check-in /check-out.

Para ativar a cerca eletrônica é necessário habilitar o parâmetro **GPS_EDGE_BLOCK** e para limitar a área do atendimento do RCA é necessário habilitar o parâmetro **GPS_EDGE_METERS_SIZE**.

Conforme dito anteriormente, o parâmetro **LIMITE_RAIO_CHECK_IN_OUT** mede a distância que o RCA está do cliente para que seja realizado ou o Check-in ou o Check-out. O parâmetro **GPS_EDGE_METERS_SIZE** irá bloquear caso a distância que o RCA está do cliente em qualquer processo: pedido, orçamento, justificativa, até mesmo check-in, etc.

- Check-in / Check-out não é Jornada

Conforme visto neste artigo, não é necessário configurar o processo de Jornada de trabalho para utilizar o processo de Check-in / Check-out.

[Voltar](#)

Artigo Revisado pelo analista Kengy Guedes.



Não encontrou a solução que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)