

-Como criar parâmetros no maxPedido

Produto:maxPedido

Criando Parâmetro

Criar Parâmetros

A funcionalidade Criar **Parâmetros** permite que o cliente configure parâmetros de comando que definem **quais funcionalidades estarão ativas ou inativas no sistema**, de acordo com o cenário da empresa e seu modelo de negócios. Essa flexibilidade possibilita adaptar o uso do sistema às necessidades operacionais e comerciais de cada operação.

Benefícios:


- Maior **aderência do sistema** à realidade do negócio.
- Controle sobre o uso das funcionalidades pelos usuários.
- Redução de complexidade, mantendo ativos apenas os recursos necessários.
- Mais segurança e padronização nos processos de venda.

Clique Aqui 

Criando Parâmetro


1- Acesse a Central de configurações do maxPedido, clique no menu lateral > Configurações> Parâmetros

2- No canto inferior direito clique em **criar parâmetro**



3- Preencha as informações solicitadas para criação do parâmetro. Além do nome do parâmetro e sua descrição se atente ao tipo do parâmetro e tipo de dado, quanto a categoria não existe uma restrição de seleção. Segue abaixo ilustração para melhor entendimento.

Para que o parâmetro desempenhe seu papel é imprescindível que todas as informações estejam preenchidas corretamente.



Artigos Relacionados

- [Como configurar tempo de histórico de pedidos no maxPedido](#)
- [Layout de integração](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Cadastro de Metas no maxPedido](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)

Criar parâmetro

Título do parâmetro

Nome do parâmetro (ex.: NORM_DO_PARAMETRO)

Descrição

Categoria *

Tipo de parâmetro *

Tipo de dado *

Tipo de parâmetro indica se é Geral, por usuário ou por Filial.

Categoria se refere a selecionar uma categoria cadastrada que coincida com o parâmetro selecionado.

Tipo de dado indica se é literal (escrita), inteiro (número) ou lógico (habilitar e desabilitar).

4-Ao cadastrar um parâmetro por tipo usuário, ao habilitá-lo na tela geral de parâmetros o valor seu valor continuará como NÃO nessa tela, ficará como SIM somente no cadastro do usuário ao qual foi habilitado, conforme segunda imagem apresentada.

Artigo revisado por Cleyton Santana

Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo