

-Como trabalhar com Preposto no maxPedido

Produto: maxPedido

O processo de preposto/preponente, foi criado para os casos em que existe um RCA/Vendedor que é vinculado a Empresa contratante do Força de venda, e este RCA/Vendedor, tem outros vendedores que o auxiliam na venda e que não são vinculados a empresa contratante

Para estes casos, ao ativar a opção de Preposto, tanto o RCA/Vendedor vinculado a Empresa quanto os Vendedores vinculados a este RCA/Vendedor, poderão gerar pedidos de vendas pela APK, e este pedido irá ser enviado para o ERP, sem a necessidade de gerar dentro do ERP um código RCA para cada Vendedor deste processo.


Para utilizar o processo é bem simples, no ERP deve ser configurado o RCA que é vinculado a Empresa, na Central de configurações do maxPedido, deve ser cadastrado todos os Vendedores que irá utilizar a APK para fazer venda. No campo Cód. Representante ERP, todos irão utilizar o RCA criado no ERP e a opção **Preposto / Proponente** deverá ser marcado para todos os cadastros.

1- Acesse a Central de configurações do maxPedido

2- Clique em Cadastro>Usuários

3- Marque a opção **Preposto ou Proponente**

4- No campo abaixo selecione o vendedor do ERP - Que indica o vendedor ao qual ele estará vinculado, clique em salvar.



IMPORTANTE

- Quando se trabalha com a opção de Preposto/Proponente, o campo Cód. Representante de todos envolvidos será o código ERP cadastrado no seu ERP, será utilizado apenas este código sem a necessidade de criar um Cód. Representante ERP para cada envolvido, para o maxPedido, é necessário ter um cadastro (licença) para cada envolvido no processo então o Cód. do Usuário será um para cada Vendedor.
- Para todos os envolvidos desde o RCA/Vendedor Principal até aos demais Vendedores cadastrados, o campo Preposto/Preponente tem que ser marcado, isso irá garantir que a numeração de pedido não tenha conflito, pois dentro do ERP todos irão utilizar a mesma faixa de numeração.
- A utilização da APK não terá diferença em relação a utilização, todo o processo de gerar as numerações de pedido serão feita de forma automática pelo maxPedido, no ERP todos os pedidos irão entrar com o Código do RCA/Vendedor Principal.



Artigos Relacionados

- [Como configurar tempo de histórico de pedidos no maxPedido](#)
- [Layout de integração](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Cadastro de Metas no maxPedido](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo