


Como inserir parâmetros na central de soluções?

Produto: maxPedido

1 - Acessando a Central de Soluções

O primeiro passo, é cadastrar o usuário do maxSoluções. Vamos acessar esse portal através do seguinte link: <https://appsv.solucoesmaxima.com.br> e digitar o usuário e senha de acesso.




Artigos Relacionados

- [Layout de integração](#)
- [Status de Entrega](#)
- [Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?](#)
- [Como trabalhar com desconto escalonado no maxPedido](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)


2 - Selecionando o Ambiente

Em casos em que há dois ambientes "Homologação" e "Produção", deve-se escolher o ambiente desejado antes de prosseguir. Na maioria dos casos o correto é escolher o ambiente de "Produção", o ambiente de "Homologação" é escolhidos apenas em casos em que este ambiente está validado para testes.




3 - Acessando o menu parâmetros


Já na tela inicial da central de configurações, vamos acessar o menu **Configurações > Parâmetros**



Em seguida iremos clicar na opção **Criar parâmetro** que está localizada no menu inferior direito na tela



Irá surgir uma janela onde iremos alimentar com algumas informações referente ao parâmetro que estamos inserindo:



- **Título do parâmetro:** Aqui iremos preencher com o título do parâmetro, esse título serve apenas para identificação.
- **Nome do parâmetro:** Esse campo deve ser preenchido com bastante cuidado pois é onde iremos informar o parâmetro de fato, respeitando letras minúsculas e maiúsculas e sem espaços

- **Descrição:** Informaremos nesse campo um breve resumo descrevendo a funcionalidade do parâmetro e qual a função irá exercer.
- **Categoria:** Aqui iremos escolher entre as categorias existentes que podem ser: Venda, Configuração, Sincronismo, Aplicativo, Catalogo Eletrônico, Estatísticas, Servidor de comunicação, Estoque, Cadastros, Email, Geolocalização, Clientes, Personalização, Integração, Pronta entrega e Jornada.
- **Tipo do parâmetro:** Para o tipo do parâmetro iremos escolher entre Geral, Por usuário ou Por filial
- **Tipo de dado:** E por fim para o tipo de dado escolheremos entre Literal, Inteiro ou Lógico.

Logo após configurado o parâmetro iremos clicar em **salvar** para finalizar.

Artigo sugerido pelo analista Uziel Júnior.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo



Ainda com dúvida?

Abra um ticket