

Como bloquear pedido fora de rota no Pedido de Venda Android?

Produto: Pedido de Venda

Alertas

- Esse recurso é aplicado quando é utilizado roteirização para o **Pedido de Venda**.
- Com o recurso ativado, caso o RCA tente passar um pedido fora da rota, receberá a mensagem: "**Foi excedida a quantidade de Pedido Fora de Rota permitida para o RCA**"


Artigos Relacionados

- [Como trabalhar com Check-in /Check-out no maxPedido](#)
- [Como trabalhar com jornada de trabalho no MaxPedido](#)
- [Como habilitar visualização de Previsão de Comissão no menu CONSULTA > TÍTULOS?](#)
- [Apresentar Preço de Venda sem Impostos](#)
- [Como fazer um pedido Troca](#)

1.0 - Acesse o **Portal Administrativo**, clique na aba **Parâmetros dos Sistema**;



1.1 - No campo de pesquisa, busque pelos parâmetros: **QTD_MAX_PED_FORA_ROTA** e **PERIODO_PED_FORA_ROTA** e os pesquise;



1.2 - Os parâmetros devem ser configurados da seguinte forma:

- **QTD_MAX_PED_FORA_ROTA** - Quantidade máxima de pedidos fora de rota aceitos no sistema- Define a quantidade máxima de pedidos fora de rota que o representante pode realizar dentro de um certo prazo;
- **PERIODO_PED_FORA_ROTA** - Quantidade de dias para zerar os pedidos fora de rota.
- Define a quantidade máxima de pedidos fora de rota que o representante pode realizar dentro de um determinado período (Dias).

1.3 - Ao cadastrar os parâmetros é possível definir como:

- **Geral** que permite definir a regra do parâmetro e será aplicada a todos os representantes.
- **Por Usuário** permite definir os parâmetros de forma individual por RCA. É preciso editar o usuário do tipo representante e na aba **Parâmetros** definir os valores de cada parâmetro.

1.4 - Ao preencher os parâmetros acima, será feita a validação da seguinte maneira:

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencia os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) > [Editar Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário Permissões Depósitos Fornecedor Departamento Seção Região Transportadora Parâmetros

Relatórios Horários

Selecione o Perfil de Acesso

Nenhum Perfil Definido [Ajudar](#)

Selecione o acesso de Rotinas

Filtre por aqui

- Principal
- Clientes
 - Carteira de Clientes / Confecção de Pedidos
 - Cadastro / Manutenção da carteira de Clientes
 - Roturização / Justificativas de não Venda
 - Bloquear Venda de Clientes fora de Rota
 - Solicitar encaminhamento de visitas
 - Permitir justificativas de clientes fora de rota
 - Permitir antecipar rotoneo de visitas

Selecione o acesso aos Dados

Filtre por aqui

- Planos de Pagamento
- Códigos de Cobrança
- Tipos de Venda
- Filiais (Estoque)
- Filiais (Venda)

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Observação:

Caso os parâmetros **QTD_MAX_PED_FORA_ROTA** e **PERIODO_PED_FORA_ROTA** ainda não tenham sido cadastrados no **Módulo Administrador** na aba **Parâmetros do Sistema** é necessário entrar em contato com o **suporte Máxima tech**.



Não encontrou a solução que procurava?

[Sugira um artigo](#)