Como instalar o SAFDroid em um aparelho com Android?

Passo a Passo:

- Passo 1: Entrar no menu Configurações do aparelho, procurar pelo submenu Segurança e habilitar a opção Fontes Desconhecidas.
- Passo 2: Abrir o navegador do dispositivo e digitar o endereço: www.tecnomix.com.br/tm12, iniciar o download do aplicativo Tecnomarket.
- Passo 3: Instale o aplicativo, abra-o.
- Passo 4: Ao abrir o Tecnomarket iniciará um segundo download, do AndFTP, instale o mesmo .
- Passo 5: Abra novamente o Tecnomarket, ele irá pedir o código do RCA, Nome, e-mail e contra-senha.
- Passo 6: Pegar a contra-senha que fica na dashboard do link: http://tecnomarket.tecnomix.com.br:9090/tecnomanager/padrao/dashboard.xhtml, insi ra a contra-senha no campo do Tecnomarket, clique em OK.
- Passo 7: Em seu computador entre no site Tecnomanager: http://tecnomarket.tecnomix.com.br:9090/tecnomanager/cliente/usuario.xhtml
- Passo 8: Navegue até a opção Gerenciar Usuário, digite o IMEI do dispositivo e clique em Pesquisar.
- Passo 9: Ao encontrar o cadastro clique em visualizar, clique na opção Inativo e mude para Ativo, clique em Salvar.
- Passo 10: De volta ao dispositivo, abra o app Tecnomarket e toque em Entrar.
- Passo 11: A próxima tela exibe a última versão disponível do aplicativo, clique sobre a versão, essa opção irá atualizar o SAF e seus módulos.
- Passo 12: Saia do Tecnomarket e abra o SAFDroid, clique sobre o mesmo e digite a senha: saf.
- Passo 13: A tela a seguir é a de Configurações onde, na aba Representante, você deverá configurar os Número do próximo pedido (se encontra na rotina 517 na aba numeradores)
- Passo 14: Salve as configurações, entre no modulo Comunicação e clique em Receber Dados.

Resultado:

Pronto seu SAFDroid está pronto para o uso. Boas vendas!

Observação:

Não possui.

Ainda tem dúvidas? Nos envie uma solicitação