


Como parametrizar o cartão de crédito no portal Admin?

Produto: Pedido de Venda

Importante!

Antes de iniciar a parametrização, é necessário ter em mãos os dados de Autorização de Uso do Cartão de Crédito e Chave de Uso, estes dados devem ser informados diretamente pela Cielo, para isso, é necessário abrir uma requisição de uso junto a Cielo e esperar a liberação. Esta requisição é feita pela Empresa que irá usar o recurso do Cartão de Crédito. Saiba [Como funciona o recurso de Cartão de Crédito no Pedido de Venda?](#) - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech (maximatech.com.br)

1.0 Para fazer a parametrização inicial acesso o **Portal Administrativo** com um usuário Administrador, e clique em **Parâmetros do Sistema**.



1.1 Deve ser configurados os parâmetros:

- **PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO** - Habilitar venda por cartão de crédito. Parâmetro por Usuário. Versão Mínima 20 do portal Admin/Server/APK;
- **CIELO_MERCHANT_ID** - Necessário pra usar venda com cartão de crédito. Possui vinculo com parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Este dado deve ser pedido junto a Cielo;
- **CIELO_MODO_HOMOLOGACAO** - Habilita o modo de homologação de venda com cartão de crédito. Deve ser preenchido de acordo com o momento em que o processo se encontra, se está em homologação ou produção;
- **CIELO_MERCHANT_KEY** - Necessário pra usar venda com cartão de crédito. Possui vinculo com parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Este dado deve ser pedido junto a Cielo;
- **PRAZO_EXPIRACAO_AUTORIZACAO** - Defini o prazo de expiração da autorização da venda no cartão de crédito. Vinculado ao parametro: PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Deve ser definido em dias, quanto tempo a pré autorização irá expirar para uso;
- **ENVIAR_NOTIFICACAO_PREAUTORIZACAO** - Usado para enviar e-mail nos casos de alteração no cartão. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio;
- **COPIAR_RCA_ENVIO_EMAIL_AUTOMATICO** - Parâmetro que informa se deve ou não copiar o RCA no envio de e-mail automático. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio.

1.2 Ao habilitar os parâmetros acima, e feito a configuração da Cobrança no ERP do Cartão de Crédito, na APK quando iniciar um pedido, na aba Cabeçalho, campo cobrança, deve ser selecionado a cobrança tipo Cartão de Crédito (ou a cobrança cadastro no ERP configurada como Cartão de Crédito).

Antes de liberar o uso do cartão, ainda deve ser liberado a permissão de uso o tipo de cobrança para os Vendedores/RCA's que irão utilizar o recurso, para isso siga o processo abaixo:

- Acessar o **Portal Admin**.
- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro de Usuários**.



1.3 Pesquise o **RCA**, selecione o mesmo e clique em **Editar Usuário**.

Artigos Relacionados

[Como funciona o recurso de Cartão de Crédito no Pedido de Venda?](#)

[Como parametrizar o cartão de crédito no portal Admin?](#)

[Como utilizar o Cartão de Crédito na APK do Pedido de Venda?](#)

[Como fazer o acompanhamento dos pedidos que utilizaram Cartão de Crédito?](#)

[Como funciona o Envio de e-mail para notificação do Cartão de Crédito?](#)

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencia os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: **Usuários Cadastrados**

Tipo ☐ Administrador ☐ Representante ☒ Todos

Nome

Status ☐ Ativo ☐ Inativo ☐ Bloqueado ☒ Todos

Cód. Representante ERP

Dispositivos

Cód.	Nome	Login	Último Login	Tipo de Usuário	Perfil	Status	Cód. ERP	Chave
23	TESTE	TESTE		Representante	Representante (Padrão)	Ativo	10	FFFF-FFFF-FFFF-FFFF

Observação

Se trabalhar com perfis, seguir para **Cadastros**, depois **Cadastro de Perfis**, e seguir os mesmos passos.

1.4 Clique na aba **Permissões > Selecione o acesso aos Dados > Código de Cobrança**, marque a(s) cobrança(s), que serão utilizadas pelo Vendedor/RCA.

Cadastros do Sistema

Gerencia os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: **Usuários Cadastrados** > **Editar Usuário Representante**

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário Permissões Dispositivos Fornecedor Departamento Seção Região Transportadora Parâmetros

Relações **Horários**

Selecione o Perfil de Acesso

Nenhum Perfil Definido

Selecione o acesso de Rotinas

- ☒ Principal
- ☒ Clientes
- ☒ Orçamentos
- ☒ Pedidos
- ☒ Produtos
- ☒ CNA
- ☒ Mensagens
- ☒ Consultas

Selecione o acesso aos Dados

- ☒ Planos de Pagamento
- ☒ Códigos de Cobrança
 - ☒ 399 - BANCO HSBC
 - ☒ 70 - CARTÃO DE CREDITO
 - ☐ BK - COBRANÇA BANCÁRIA
 - ☐ BNF - BONIFICAÇÃO
 - ☐ BNFT - BONIFICAÇÃO TROCA
 - ☐ C - DUPLICATA EM CARTEIRA
 - ☐ CANC - CANCELAMENTO

1.5 Clique em **Salvar**. Para as configurações aparecerem para o **RCA** ele precisa fazer a **Sincronização**.

Voltar

Próximo

Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo