

Integradora, como e por que usar?

Produto: Pedido de Venda

É necessário que o Portal Administrativo esteja na versão 20 para habilitar a integradora.

A integradora é um recurso criado pelo WinThor, a Máxima apenas configura o Pedido de Venda de forma que ele "enxergue" a integradora.

A Integradora é responsável por garantir que todos os dados importados do Foça de Vendas para o ERP estejam íntegros e corretos

1- O que é a integradora?

1.1 A integradora é um recurso do WinThor criado pela PC Sistemas para validação de informações vindas de softwares externos ao próprio WinThor, ou seja, nesse caso o uso do aplicativo Pedido de Venda, força de vendas da Máxima.

2- Qual a função dela?


2.1 Tem o objetivo de facilitar o processo de integração com a venda externa, ela faz ligação dos dados externos do Força de Vendas com o WinThor, recebendo os dados, validando e enviando ao WinThor

3- Qual a importância de utilizar a integradora na versão 20?

3.1 Como sua função é validação de informações o seu uso se torna extremamente importante pois, ela age como uma espécie de guardiã ou sentinela, evitando que informações divergentes tais como: parâmetros do WinThor, preços, políticas de descontos entre outros, do que está parametrizado no WinThor consigam ser repassadas ao ERP/Banco do cliente, ou seja, é de responsabilidade da Integradora a validação e consolidação dos dados recebidos.

4- Como configurar a integradora parcialmente?


4.1 Para configurar a integradora parcial dos usuários, se dá pela adição do parâmetro **CODUSUR_UTILIZAM_INTEGRAM_INTEGRADORA**. No Portal Administrativo pesquise o parâmetro mencionado, no campo valor deve ser informado código de usuário do **Portal Administrativo** e não do ERP Winthor, separados por vírgula e sem espaço. Ex; 125,326,526.



4.2 Caso o parâmetro **CODUSUR_UTILIZAM_INTEGRAM_INTEGRADORA** não seja localizado em pesquisa, clique em **incluir parâmetro**, informe o mesmo, o tipo de parâmetro **Geral** e tipo de dado **Literal**, salvar parâmetro.

Artigos Relacionados


- [Status de Entrega](#)
- [Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?](#)
- [Número do pedido do cliente no item](#)
- [Como Ocultar o valor de acréscimo ao enviar pedido por e-mail em pdf](#)
- [Como definir se informações do cadastro do cliente serão gravadas na integradora](#)




[Voltar](#)

5- Como configurar a integradora para todos os vendedores de uma vez?

5.1 Para configurar a integradora geral ou total dos usuários, se dá pela adição do parâmetro **USAR_INTEGRADORA_PADRAO**. No Portal Administrativo pesquise o parâmetro mencionado e o selecione o mesmo.



5.2 Caso o parâmetro **USAR_INTEGRADORA_PADRAO** não seja localizado em pesquisa, clique em **incluir parâmetro**, informe o mesmo, o tipo de parâmetro **Geral** e tipo de dado **Lógico**, salvar parâmetro.



[Voltar](#)

Artigo sugerido pelo analista XX.



Não encontrou a solução
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)