

Como parametrizar as Metas para o Pedido de Venda Android?

Produto: Pedido de Venda

1- Acessar o **Portal Admin**.

2- Clique na aba **Parâmetros dos Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.



3 - Devem ser configurados os parâmetros abaixo de forma que sejam marcados os que existem metas cadastradas para o RCA para que **apareça no aparelho do vendedor**:

- META_CLI - Habilita meta por Clientes;
- META_DEP - Habilita meta por Departamento;
- META_FOR - Habilita meta por Fornecedor;
- META_FOR_QTVENDA_MIXTIPO - Ativa meta por fornecedor, por valor de venda e mix ;
- META_FRP - Habilita meta por Fornecedor Principal ;
- META_GERAL_CLIPOS - Habilita meta por Cliente;
- META_MENSAL - Habilitar visualização da aba mensal das metas dos representantes;
- META_PROD - Meta por produto (habilita geração da meta na JOB);
- META_PRODUTO - Meta por produto (habilita meta no aplicativo);
- META_SEC - Habilita meta por Seção;
- META_GERAL_VLVENDA - Habilitada para que funcione a rotina de metas por dia.

Se muitas metas estiverem marcadas, podem ocasionar lentidão na sincronização devido ao volume de dados gerados para a pesquisa. Devem ser marcados nos parâmetros que existem metas cadastradas para o RCA
Observação:

Caso o parâmetro não apareça, pode ser criado conforme link [Como criar parâmetro pela Área Administrativa?](#).

Para os clientes que possuem o ERP Winthor as metas são cadastradas nas seguintes Rotinas:

- 353 - Cadastrar meta diária por RCA (informa um valor total e divide pelos dias que compõem o mês);
- 3305 - Cadastrar meta mensal;
- 399 - Cadastrar metas Depto/Sec/Prod/Fornec;
- 368 - Cadastrar meta de cliente por RCA;
- 309 - Cadastre os dias úteis para gerar as metas;

589 - Cadastro de dias úteis, **porém essa Rotina não é validada pelo Pedido de Venda**.

No caso de Meta por Cliente, será tratada apenas a positividade.

4- A JOB_RCA_METAS é executada automaticamente no Banco de Dados somente a cada 24 horas. Nas versões mais recentes do Pedido de Venda é possível executar a JOB manualmente, evitando esperar execução automática. Esse recurso é disponibilizado no Módulo Admin do Pedido de Venda na aba Cadastro em Executar Jobs do sistema selecione uma a uma das opções e clique no botão  para executar cada uma das JOB's. Caso a sua versão não tenha essa opção na aba Cadastro favor entrar em contato com o Suporte Máxima.

As metas serão vistas no Pedido de Venda Android, ao clicar na opção Representantes, cada aba irá compor uma meta parametrizada para aparecer.

Artigos Relacionados

- [Como parametrizar e trabalhar com o processo de Pré-Pedido?](#)
- [Como parametrizar o sistema para não aceitar pedidos de clientes sem limite de crédito suficiente no Pedido de Venda](#)
- [Como parametrizar para que ao cadastrar/editar um cliente permita ou não escolher cidade IBGE no Pedido de Venda](#)
- [Como parametrizar para mostrar Críticas do pedido logo após a Sincronização no Pedido de Venda](#)
- [Como parametrizar o pedido de vendas para utilizar o geolocalização?](#)

PEDIDO DE VENDA

VENDA MIX CLIENTES PEDIDO

Valor de Venda

Mês Atual

Metas: R\$0,00

Atingido: R\$0,00

	Data	Meta Dia	Meta Acum.	Venda Dia	Venda Acum.
✓	01/02/19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
✗	02/02/19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
✗	03/02/19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
✓	04/02/19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
✓	05/02/19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
✓	06/02/19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
✓	07/02/19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Caso tenha dúvidas de como cadastrar as metas deve-se entrar em contato com a **Empresa responsável pelo ERP** ou consultar sua **documentação oficial**.



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo