

# Observações de Integração de Autorizações do maxPedido com Winthor

Produto: maxPedido

## 1. Cenário

No processo de integração entre o maxPedido e o ERP WinThor, alguns pedidos de venda exigem autorização prévia para que sejam aceitos no sistema do ERP.

Essas autorizações são utilizadas em Campanha progressiva, desconto escalonado, cesta, Campanha FPU e campanha FPV.

O objetivo é garantir que o WinThor permita o processamento do pedido quando o desconto aplicado ultrapassa os limites configurados ou quando há regras específicas de campanha.

## 2. Geração das Autorizações

As autorizações são geradas automaticamente pelo FV Máxima durante o envio dos pedidos para o WinThor, através de um processo interno no serviço de integração.

**Principais pontos do processo:**

- Cada produto do pedido é avaliado individualmente.
- O sistema define se é necessário criar uma autorização com base no tipo de campanha (FPU, FPV, Cesta Ideal e etc.)
- É gerado um registro na tabela PCAUTORI do WinThor com status inicial "N" (não utilizado).
- As autorizações possuem um campo de observação (OBS) que indica a origem e o tipo.

## 3. Modelo de Observação (campo OBS)

Abaixo estão os principais modelos possíveis de observação conforme o tipo de regra aplicada no pedido:

Tipo de Regra / Campanha	Modelo de Observação
Combo Progressivo	Autorização combo progressiva gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "N° DO PEDIDO"
Desconto Escalonado	Autorização gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "N° DO PEDIDO"
Cesta ideal de produtos	Autorização cesta ideal gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "N° DO PEDIDO"
Campanha FPU	Autorização FPU gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "N° DO PEDIDO"
Campanha FPV	Autorização FPV gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "N° DO PEDIDO"
Outros casos gerais	Autorização gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "N° DO PEDIDO"

**Observação:** o número após o hífen (-1, -2, etc.) representa a sequência do item dentro do pedido.

## 5. Autorizações Não Utilizadas


Durante o processamento do pedido, podem ocorrer situações em que nem todas as autorizações geradas são efetivamente utilizadas — por exemplo, quando um item é removido ou quando a regra de campanha deixa de se aplicar.

Nesses casos, o sistema atualiza as autorizações não usadas mudando a observação, o trecho "Autorização" muda para "NÃO UTILIZADO -".

Essas autorizações permanecem registradas no histórico, mas marcadas como "NÃO UTILIZADO", garantindo rastreabilidade.

Exemplo final no campo OBS:


NÃO UTILIZADO - combo progressiva gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "N° DO PEDIDO"



## Artigos Relacionados

- [Como configurar tempo de histórico de pedidos no maxPedido](#)
- [Layout de integração](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Cadastro de Metas no maxPedido](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)

## 6. Fluxo simplificado



## 7. Conclusão

As observações que aparecem no WinThor, como:

NÃO UTILIZADO - combo progressiva gerada pelo FV Máxima IDPEDIDO "Nº DO PEDIDO" indicam **autorização gerada automaticamente** pelo Força de Vendas Máxima, para viabilizar o aceite de condições comerciais específicas (como combos, campanhas progressivas, FPU/FPV, etc.) durante a integração do pedido.

Se marcada como "**NÃO UTILIZADO**", significa apenas que a autorização foi gerada mas **não chegou a ser usada** em um pedido efetivo no ERP — não se trata de erro, apenas de uma medida de controle e rastreabilidade da integração.

---

*Artigo criado e revisado por João Vitor de Sousa*



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo