

# -Como configurar Produto em unidade master no maxPedido App


Índice


- [1.0 Configuração x Permissão de acesso](#)
- [2.0 Configuração x Parâmetro](#)
- [3.0 Como será apresentado no Aplicativo](#)


## Produto: maxPedido

### 1.0 Configuração x Permissão de acesso


1.1 Para configurar a visualização da opção de unidade Master no aplicativo começamos com as

permissões de acesso. Na tela inicial da central de configurações do maxPedido menu lateral , clique em **Cadastro>> Perfil de usuários**, selecione o Perfil ao qual deseja dar permissão e clique no

ícone de edição do perfil  .



1.2 Temos duas formas de permissão no aplicativo, na aba permissões no quadro de **Acesso a Rotinas** busque pela permissão **Acesso ao controle de caixa fechada (Produto)**, essa permissão quando marcada indica que a opção de Embalagem Master vai ser disponibilizada na tela de negociação do item, ao marcar a permissão **Acesso ao controle de caixa fechada (Cabeçalho)** a opção Embalagem Master será disponibilizada no cabeçalho do Pedido para marcação.




[Voltar](#)


1.3 Ao marcar uma das permissões surgirá uma mensagem informando que a outra permissão relacionada a Embalagem Master será desmarcada indicando que não é possível visualizar no Cabeçalho do Pedido e na tela de Negociação do produto ao mesmo tempo.

### Artigos Relacionados

- [Como configurar tempo de histórico de pedidos no maxPedido](#)
- [Layout de integração](#)
- [Recuperar/ Alterar senha do aplicativo do maxPedido](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Como Realizar Pedido Fácil \(Importar Arquivo\) no Aplicativo](#)





Caso necessário realizar essa configuração por usuário, basta clicar em Cadastro>> Usuários e seguir o mesmo passo a passo.




[Voltar](#)

## 2.0 Configuração x Parâmetro

2.1 A configuração do parâmetro não é obrigatória, mas ao habilitar o parâmetro **FORCAR\_UNIDADE\_MASTER\_PRODUTO** a opção de Embalagem Master na tela de negociação do produto já virá marcada, se habilitar o **FORCAR\_CONTROLE\_CAIXA\_FECHADA** a opção Embalagem Master no Cabeçalho do Pedido também já virá marcada, não ficando a cargo do vendedor marcar a opção. Na tela inicial da


central de configurações do maxPedido menu lateral , clique em [Configurações>> Parâmetros](#), busque pelo parâmetro desejado e clique no ícone  para editar o valor do parâmetro.




[Voltar](#)

## 3.0 Como será apresentado no Aplicativo

3.1 Ao iniciar um pedido se a permissão **Acesso ao controle de caixa fechada (Cabeçalho)** estiver marcada ela poderá ser visualizada na aba cabeçalho em opções do Pedido, conforme item 1.2 e imagem abaixo.



3.2 Ao iniciar um pedido, se a permissão **Acesso ao controle de caixa fechada (Produto)** estiver marcada ela poderá ser visualizada ao selecionar um produto na aba tabela, clicando sobre ele irá abrir a tela de negociação onde pode ser visualizada a opção, conforme item 1.2 e imagem abaixo.



Na inserção do produto é verificado se a quantidade informada é igual a quantidade da caixa fechada, se não for será apresentada mensagem de alerta "Opção Unidade Master" habilitada, somente múltiplos da embalagem master podem ser inseridos no pedido".

[Voltar](#)

---

*Artigo revisado pelo Analista Moacir*



Não encontrou a solução  
que procurava?

Sugira um artigo