

Como parametrizar o sistema para não aceitar pedidos de clientes sem limite de crédito suficiente no Pedido de Venda

Produto: Pedido de Venda

1.0 - Acesse o Portal Administrativo, clique na aba **Parâmetros dos Sistema**; e no campo Pesquisar **Parâmetro**, coloque o nome do parâmetro "**BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE**" e o pesquise;

The screenshot shows the 'Parâmetros dos Sistema' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Principal', 'Cadastro', 'Consultas', 'Manutenção', 'Configurações', and 'Parâmetros do Sistema'. Below the tabs, there is a search section with a 'Pesquisar parâmetro' field and a 'Pesquisar' button. The search results are displayed in a table with columns for 'Parâmetros', 'Tipo', and 'Valor'. The table contains one entry: 'BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE' with a value of 'S'. There are also buttons for 'Incluir categoria', 'Incluir parâmetro', and 'Alterar detalhes do parâmetro'.

1.1 - O parâmetro deve ser configurado da seguinte forma:

- **BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE** - Se o parâmetro estiver como **S**, aparecerá a seguinte mensagem na APK:

⚠️ Atenção

Cliente sem limite de crédito para esse pedido.

O pedido será bloqueado no aparelho e somente após o pedido ser regularizado poderá ser enviado ao ERP

OK

- Caso o parâmetro não seja listado, faça o cadastro conforme o passo a passo: [Como criar parâmetro no Portal Administrativo?](#)
- As alterações feitas no parâmetro é validado somente depois da sincronização.

Artigos Relacionados

- [Como trabalhar com o maxPag](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Como configurar tempo de atualização da tela de Acompanhamento Online?](#)
- [Como configurar perfil de configurações por usuário no maxPromotor?](#)
- [Como configurar o Painel de Integração?](#)



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo