

Como enviar Pedidos Automaticamente no Pedido de Vendas Android?

Produto: Pedido de Venda

Importante

Versões iguais ou superiores:

- **Aplicativo: 17.79**
- **Server: 17.7**

1.0 - Acesse o **Portal Administrativo**, clique na aba **Parâmetros dos Sistema**;



1.1 - No campo de pesquisa, busque pelos parâmetros e os pesquise;



Os parâmetros devem ser configurados da seguinte forma:

- **HABILITA_ENVIO_AUTOMATICO_PEDIDOS** - O aplicativo passa a verificar a cada 1h se existem pedidos pendentes e os envia automaticamente para o server, ao fazer isso, o aplicativo emite uma notificação no Android informando o resultado. Versão mínima do apk 17.73 - Deve estar Marcado;


Artigos Relacionados

- [Status de Entrega](#)
- [Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?](#)
- [Número do pedido do cliente no item](#)
- [Como Ocultar o valor de acréscimo ao enviar pedido por e-mail em pdf](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)

- **TEMPO_ENVIO_AUTOMATICO_PEDIDO** - Tempo para envio automático de pedidos. VALIDADO PELO SERVER. Vínculo com o parâmetro HABILITA_ENVIO_AUTOMATICO_PEDIDOS. - Deve ser configurado como **60** min;
- **INTERVALO_ENVIO_PEDIDOS_APK** - Tempo definido em minutos para definir o envio automático de pedidos, validado somente na APK - Deve ser configurado como **60** min.

Caso o parâmetro não seja listado, faça o cadastro conforme o passo a passo: [Como criar parâmetro no Portal Administrativo?](#)

1.2 - Ao salvar o pedido, dentro do prazo configurado será verificado se existe pedidos pendentes e será enviado para nuvem. Dentro do prazo estabelecido para o server processar os pedidos será feito o processamento dos pedidos nas nuvens.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo