

Como configurar a cerca eletrônica somente na justificativa de visita no Pedido de Venda?

Produto: Pedido de Venda

[Informações](#)
[Prática](#)

Informações

Esta documentação tem como objetivo auxiliar na configuração que limita a distância máxima em que um vendedor pode estar do cliente para realizar a justificativa, rastreando o representante por meio de seu aparelho, e se dá comparando a Latitude e Longitude do cliente previamente cadastrado no ERP.

Informações:

No Portal Admin é possível ter acesso aos parâmetros que influenciam nas permissões dos representantes no pedido de venda.

Os parâmetros utilizados para a configuração em questão são:

- VALIDAR_CERCA_JUSTIFICATIVA_VISITA: responsável pela validação do processo de justificativa de visita do representante ao cliente. Trata-se de um parâmetro do tipo lógico onde sua resposta deverá ser "S" (sim).
- GPS_EDGE_METERS_SIZE: responsável pela tolerância da cerca eletrônica. Trata-se de um parâmetro inteiro onde sua resposta será numérica com a metragem desejada, exemplo: 200 (definida em metros).
- GPS_EDGE_BLOCK: responsável por validar cerca eletrônica. Trata-se de um parâmetro do tipo lógico onde sua resposta deverá ser "N" (não).
- GPS_ENVIA_COORDENADAS: responsável por enviar as coordenadas do representante. Trata-se de um parâmetro do tipo lógico onde sua resposta deverá ser "S" (sim).

IMPORTANTE

Parâmetros para serem cadastrados no portal Administrativo caso não estejam aparecendo veja em: [Como criar parâmetro no Portal Administrativo?](#) . Maiores dúvidas acionar os analistas de suporte da Máxima Sistemas.

Prática

1. No Pedido de Venda selecionar menu **Cientes**:


Artigos Relacionados

- [Como permitir gerar visitas avulsas no maxPromotor?](#)
- [Como consultar Relatório Visitas e Justificativas maxPromotor?](#)
- [Como consultar relatório de últimas visitas do promotor?](#)
- [Como trabalhar com Justificativa de não venda no maxPedido](#)
- [Como consultar Representante no Portal Executivo?](#)




[Voltar](#)

2. Selecionar o cliente que será realizada a justificativa:



[Voltar](#)

3. Cliente não está na distância definida e tenta realizar a justificativa:



IMPORTANTE

A configuração impossibilita o representante de realizar apenas a justificativa, o mesmo ainda poderá realizar pedidos e orçamentos quando estiver fora da metragem definida.

[Voltar](#)

Artigo sugerido pelo analista Ana Flávia Pascoal dos Santos.



Não encontrou a solução
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)