

Como configurar o resumo de meta no maxPedido?

Produto: maxPedido

Pré-requisitos:


- Metas de vendas já cadastradas no ERP
- Acesso ao maxSoluções / portal administrador


Introdução :

Nesse artigo vamos configurar o gráfico que aparece na tela inicial do maxPedido e que exibe o progresso da meta de venda estipulada para o RCA pelo ERP

Artigos Relacionados


- [Layout de integração](#)
- [Como trabalhar com desconto escalonado no maxPedido](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Como configurar o resumo de meta no maxPedido?](#)

1. Acesse o maxPedido através do maxSoluções, no ícone  que fica no canto superior esquerdo clique em **configurações** e depois em **parâmetros**.




2. Com as metas já cadastradas no ERP precisa ser habilitado o parâmetro: DEFINE_META_GRAFICO, esse parâmetro deve ser configurado como inteiro e pode receber os valores de 0 a 3, sendo eles:

- 0 - Venda
- 1 - MIX
- 2 - Clientes
- 3 - Pedidos



3. Em casos onde o parâmetro for definido como **0**, devemos definir qual o tipo de meta para a venda habilitando mais um parâmetro (tipo lógico) conforme o tipo:

- UTILIZAR_META_TRANSMITIDA_EM_TIPO_ZERO = **S** (Para venda transmitida)
- UTILIZAR_META_TRANSMITIDA_EM_TIPO_ZERO = **N** (Para venda faturada)



Caso não tenha o parâmetro cadastrado é possível criar o mesmo, saiba mais em [Como criar parâmetros no maxPedido - Maxima Sistemas - Base de rascunho - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

4. Com as configurações feitas, realize um Sincronismo no aparelho dos vendedores e o gráfico vai exibir as informações.




Imagem meramente ilustrativa



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo



Ainda com dúvida?

Abra um ticket