

# Como trabalhar com Filial Retira

- 1.0 O que é Filial retira?
- 2.0 Como configurar a filial retira?
- 3.0 Como definir Filial Retira Padrão?
- 4.0 Como Permitir que o vendedor altere a Filial retira?

Produto: Pedido de venda

## 1.0 O que é Filial retira?

Venda com filial retira é quando a filial de estoque do pedido é diferente da filial de venda, por exemplo, quando o pedido está sendo feito pela filial 5 e o estoque sendo retirado da filial 6.


[Voltar](#)

## 2.0 Como configurar a filial retira?

É necessário antes de qualquer coisa realizar configuração nas rotinas 132 e 535 do Winthor, após realizar as parametrizações necessárias no ERP, é obrigatório que o comportamento desejado seja reproduzido na rotina 316.

Dúvidas acesse o link [Base de Conhecimento PC - PC Sistemas - TDN \(totvs.com.br\)](#)

2.1 É necessário permitir aos vendedores, o acesso as filiais que serão utilizadas nos pedidos, por exemplo, se a filial de venda for 1 e a de estoque (retira) a 2, é obrigatório que o vendedor tenha acesso nas filiais 1 e 2 em permissões de filial de venda e também de estoque. No **Portal Administrativo** clique aba **Cadastro** e posteriormente em **Cadastro de usuários** ou **Cadastro de perfis**.




2.2 Selecione um **usuário** e clique em **editar usuário**.

## Artigos Relacionados

- [Status de Entrega](#)
- [Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?](#)
- [Número do pedido do cliente no item](#)
- [Como Ocultar o valor de acréscimo ao enviar pedido por e-mail em pdf](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)





[Voltar](#)


Caso os parâmetros mencionados não forem localizados em pesquisa, clique no link [Como criar parâmetro no Portal Administrativo? - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#) e saiba como incluí-los.

**COMPORTAMENTO\_WHINTOR\_FILIAL** é tipo de parâmetro Geral e tipo de dado Lógico.


**DEFINE\_FILIAL\_RETIRA\_PADRAO** é tipo de parâmetro Geral e tipo de dado Inteiro.

## 4.0 Como Permitir que o vendedor altere a Filial retira?


4.1 Para que seja possível que o vendedor veja qual sua filial retira e possa altera-la, Clique na aba **Permissões** ainda no cadastro de usuários ou perfil, no quadro selecione o acesso de rotinas, clique em **Clientes** e marque **Carteira de Clientes / Confecção de Pedidos**.



4.2 Posteriormente desmarque a opção **Ocultar Visualização da Filial Retira** e marque **Alterar Filial Retira do Produto**.



4.3 Ao **iniciar um pedido** no aplicativo, na aba **Tabela** ao **inserir um produto**, aparecerá a opção para que o vendedor possa escolher qual filial retira será utilizada.



[Voltar](#)



Não encontrou a solução  
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)