## Como manter coordenadas dos pontos de vendas já salvas no sistema após executar a integração de pontos de vendas?

## Produto: maxPromotor

versão 2.18.08.000 ou superior.

## Artigos Relacionados

- Como cadastrar Ponto de Pesquisa
- MaxPromotor
- Como utilizar o recurso do Trabalho no maxPromotor?
- Como manter coordenadas dos pontos de vendas já salvas no sistema após executar a integração de pontos de vendas?
- Como realizar o processamento de imagens no maxPedido?

1.0 Ao acessar a área administrativa do maxPromotor expanda o menu lateral esquerdo —, cliq**ue na** 

opção Configurações >> Configurações do Sistema, ou através do ícone no canto direito da tela também em Configurações do Sistema.

Danhacant									Pesquitar funcionalidade 🖉 🖉	0.4	
										-	
Aples e Acompanhamentas	to Coachi	ng Metas							Of Configurações do Sister	ma	
Cadastros									Configurações do Usuá	rio	
Galeria de Fotos			Data Fire # 23/09/2022		Regional Selectore			Filal Selectere	Associar Usuário a Con	niguração	
Objetivos e Metas									A Permissões de Usuário	por Perfil	
Peoquisas e Tarefas				_							
Jorrada de Trabalho					Loopar						
Rotos e Agendes				Colaboradores			Midia Horas T	rabahadar.			
Exportações				Com Roteiro: Sera Roteiro:			Média Horas O Média Deploca	ciosas: memz			
Configurações				Fora de Fate:							
de Associar Usuário e Configuração											
et Configurações do Sistema											
CD Configurações do Usuário					Pittal						
å Pernssões de Usuário por Perfi		Planqadas O		Pedicades O	Fora de Pada O	the	kia O		Produzivnilader ©		
Imegração	rada										

1.2 Na tela de configurações expanda a aba Gerais e busque pelo parâmetro CONFIG\_PREVALECER\_ COORDENADAS\_PDV\_INTEGRACAO (Ao realizar integração de Ponto de venda, prevalecerá as

×

coordenadas integradas), clique no ícone do lápis

para ativar/desativar o parâmetro. Após isso,

clicar no botão ao lado do X vermelho

para salvar as configurações.

Cleans MasPeomotor Versio 22230400		Pesquisar functionalidade	P 00	6
onfigurações				
< Genis				
Descrição O	Chave O	Valor		
Habilitar cadantes de agenda	CONFIG,UTILIZA, AGENDA	Sm		
() Horário de geração da agenda	CONFIG_HORARIO_GERACAQ_AGENDA	01.00		
(D Qtd. minima de das para geração das agendas	CONFIG.010_DAS_GERACAD_AGENDA	30		
Sempre excluir as rotas integradas	CONFIG_EXICUR_ROTAS_INTEGRADAS	Sm		
Chave da api do google maps	CONTIGUES AND GOOGLE MAPS	AlexSylewwg1bfc03b1A3b8m0nE209WarPw		
Ao realizar a integração de Ponto de Venda, prevalecená as coordenadas integradas	CONFIG_PREVALECER_COORDENADAS_POV_INTEGRA CAD	Nio		
Quartidade días para obter mix cliente, (Quartidade máxima de 90 días)	CONFIG_07D_DAS_MIX_CLIENTE	90		
Quantidade dias para obter os pedidos do priv	CONFIG.070_DAS_PEDIDOS_CLENTE	120		
Timezone da Aplicação	CONFIG_TIMEZONE	42.00		
URL do WS maxPromotor & Service	CONFIGURE_MARPENISTOR_BUSERVICE	http://reportabi.maximasinii.com.br/maspromotor-bi- service/ServiceAutenticacao.svc/utiAutenticada/		
Nome do souirio na plataforma TARGT	CONFIG_USUARD_TARGIT			
Definição Páoira Inicial	CONFIG PAGINA, INCAN.			

Voltar

Artigo revisado pelo analista Renan Ribeiro



