

Como ler as configurações no MaxPromotor

- 1. Ler Configurações
- 2. Clientes Nuvem
- 3. Clientes Onpremisses


Produto: MaxPromotor

1. Ler Configurações

Acesso às configurações cadastradas do cliente, na implantação, para o maxpromotor rodar sem problemas.

2. Clientes Nuvem

- Acesso ao jenkins: <http://jenkinsci.solucoesmaxima.com.br/>
- Selecionar o produto **maxpromotor**:




- Acessar a pipeline **...lerConfigs**




- Selecionar a opção de rodar com parâmetros:



- Inserir o nome do cliente e buildar:




- Ao finalizar de carregar as informações clicar em “Ler Configurações” e depois em “Logs”



- Selecionar o ambiente que deseja visualizar as configurações

Artigos Relacionados

- [Processo de integração do MaxPromotor](#)
- [Como ler as configurações no MaxPromotor](#)
- [Como ler Logs no MaxPromotor](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)
- [Como permitir gerar visitas avulsas no maxPromotor?](#)



- Será direcionado a página contendo as informações.

3. Clientes Onpremisses

- Para verificar as configurações:
 - **WEB e SINC**
 - Acessar a pasta **C:/maxPromotor/apache-tomcat-8.5.4/conf**
 - Abrir o arquivo **context**, que contém as informações de senha do banco web e sincronização do postgres.(Segue um exemplo ilustrativo abaixo)

```
limitations under the License.
-->
<Context reloadable="false">

<Resource cachingAllowed="true" cacheMaxSize="100000" />

<!--JNDI via DataSource-->
<Resource name="jdbc/maxPromotorWeb" auth="Container"
factory="com.zaxxer.hikari.HikariJNDIFactory"
type="javax.sql.DataSource"
minimumIdle="5"
maximumPoolSize="5"
dataSourceClassName="org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource"
dataSource.serverName="localhost"
dataSource.databaseName="maxpromotor"
dataSource.portNumber="5432"
dataSource.user="postgres"
dataSource.password="promo#{empresa}pg"
validationQuery="select 1" />

<!--JNDI via DataSource-->
<Resource name="jdbc/maxPromotorSincronizacao" auth="Container"
factory="com.zaxxer.hikari.HikariJNDIFactory"
type="javax.sql.DataSource"
minimumIdle="5"
maximumPoolSize="5"
dataSourceClassName="org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource"
dataSource.serverName="localhost"
dataSource.databaseName="maxpromotor"
dataSource.portNumber="5432"
dataSource.user="postgres"
dataSource.password="promo#{empresa}pg"
validationQuery="select 1" />

</Context>
```

- **INT**
 - Acessar a pasta **C:/maxPromotor/apache-tomcat-8.5.4/lib/mxintegracao**
 - Abrir o arquivo **application**, que contém as informações de acesso ao ERP e ao schema de integração maxpromotor do banco postgres.(Segue um exemplo ilustrativo abaixo).

[Voltar](#)

Artigo sugerido pela analista *Thais Regina Mendes Batista*.



Não encontrou a solução
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)