Como alterar as configurações de endereço do servidor, porta e chave nos aplicativos?

Produto: Pedido de Venda

1.0 - Na tela inicial do aplicativo do Pedido de Venda, clique no no canto superior da tela em em seguida clique em **Configurações**;

15:30 🌢 🔿 🖻	\$ ☆ ひ い = 〒 @
	Configurações
	Trocar usuário
1	Reestruturação do Banco
. I.	Exportar Base de Dados
Usuário	
Senna	O
CANCELAR	ENTRAR
	Versão 20.151.03
Max	
	۰ م



- Como consultar os motivos de
- não venda para o Pré Pedido?
 Como utilizar a tributação correta por endereço de entrega
- Como ler as configurações no MaxPromotor
- Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?
- Como realizar a configuração inicial dos dispositivos ao instalar o Pedido de Venda no primeiro acesso

1.1 - Clique no ícone conexão;

para informar o IP/Link Externo do servidor de sincronização e a porta de

	CONFIGURAÇÃ	O INICIAL	
	192 168 99 1	8061	•
Dados d	lo Servidor		_
Servidor:			
Porta:			
	Adicion	nar	

1.2 - Ao clicar no botão **Adicionar** irá voltar para a tela de configurações, onde devem ser preenchidos os campos com a Chave de Instalação para o RCA conforme cadastro no portal Administrador, o TI ou responsável, que deve ser verificado no cadastro do RCA e a opção dispositivos para o mesmo;

			ŝХ
17:24 👁 🖻 🕲		\$ & 🖸 📶 📶	† 4
		DA	:
	o' °	•	
		0	
COL	NFIGURAÇA	O INICIAL	
	192.1	20(🕀	
IDENT servidor 1	IFICAÇÃO D	O SERVIDOR	
Inform	ne a chave d	e instalação:	
FFFF	FFFF -	FFFF - FFI	F
	× (ОК	
	۲	•	

1.3 - É possível também alterar o IP/Porta de conexão via menu de configurações, pela tela inicial do aplicativo clique em **Ferramentas**;

Sempre adicionar o endereço de ip externo como primeira opção e endereço IP interno como segunda opção de sincronização.



1.4 - Clique na aba Alterar configuração de sincronização;



1.5 - Ao clicar na aba de configurações de sincronização, abrirá a tela para que sejam preenchidos os dados de identificador e chave de instalação.

17:24 👁 🖻 🎯		* 12	8 M.	- T -
	DO DE VE I	NDA		:
1	0		~ ``	1
			o	
C	ONFIGURAÇ	AO INIC	IAL	
	192.1	20(Ð	
IDEN	NTIFICAÇÃO	DO SER'	VIDOR	
IDEN servidor 1	NTIFICAÇÃO	DO SER	VIDOR	
IDEN servidor 1 Info	VTIFICAÇÃO	DO SER ¹ de insta	VIDOR lação:	
IDEN servidor 1 Info FFFF -	NTIFICAÇÃO rme a chave FFFF -	DO SER ¹ de insta FFFF	VIDOR lação: - F	FFF
IDEN servidor 1 Info FFFF	TIFICAÇÃO rme a chave	DO SER de insta FFFF	VIDOR lação: - f	FFF
IDEN servidor 1 Info FFFF	TIFICAÇÃO rme a chave FFFF	DO SER ¹ de insta FFFF	VIDOR Iação: f	FFF
IDEN servidor 1 Info _FFFF	TIFICAÇÃO rme a chave	DO SER ¹ de insta FFFF	VIDOR lação: F	FFF
IDEN servidor 1 Info 	TIFICAÇÃO rme a chave FFFF -	DO SER ¹ de insta FFFF OK	VIDOR lação: - f	FFF
IDEN servidor 1 Info _FFFF	TIFICAÇÃO rme a chave FFFF -	DO SER ¹ de insta FFFF OK	VIDOR lação: f	FFF
IDEN servidor 1 Info FFFF	TIFICAÇÃO	DO SER ¹ de insta FFFF OK	VIDOR lação: - F	FFF
IDEN servidor 1 Info _FFFF	TIFICAÇÃO	DO SER ¹ de insta FFFF OK	VIDOR lação:	FFF

A partir das versões 20 do Pedido de Venda é possível alterar o IP/Porta de conexão via menu de configurações;

